

Índice

[Introdução](#)

[Como eu ver o estado e o número de mensagens na fila de mensagem do dispositivo ESA?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como ver o estado e o número de mensagens ativas na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Como eu ver o estado e o número de mensagens na fila de mensagem do dispositivo ESA?

Em seu ESA, você pode imediatamente ver o estado da fila que usa os **tophosts** comanda no CLI, e em selecionar a opção **ativa dos receptores**. Isto permitirá que você ver a fila de mensagem por anfitriões da entrega.

(Machine [REDACTED]) (SERVICE)> tophosts

Sort results by:

1. Active Recipients
 2. Connections Out
 3. Delivered Recipients
 4. Hard Bounced Recipients
 5. Soft Bounced Events
- [1]> 1

Status as of: Thu Sep 11 22:23:05 2014 CEST
Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.

#	Recipient Host	Active Recip.	Conn. Out	Deliv. Recip.	Soft Bounced	Hard Bounced
1*	bounce.secureserver.net	2	0	0	0	1
2	bussend003.eu	1	0	0	75	0
3	bussend007.eu	1	0	0	51	0
4*	n1105.dns-mailserver.com	1	0	0	0	0
5	11.skynet.be	0	0	502	0	0
6	becloud.be	0	0	1	0	0
7	belgacom-ics.com	0	0	3,881	0	0
8	belgacom.be	0	1	1,855,041	2	405
9	belgacomcloud.be	0	0	1	0	0
10	bics.com	0	0	74,179	0	14
11	bounce.mail.jetsetter.com	0	0	2	0	0
12	connectimmo.be	0	0	114	0	0
13	europe.pfsweb.com	0	0	1	0	0
14	homesend.com	0	0	188	0	0
15	isit.nl	0	0	234	0	0
16	jcacademy.be	0	0	43	0	0
17	justforyou.be	0	0	35	0	0
18	mail24.wdc03.rsgsv.net	0	0	1	0	0
19	mobile-for.be	0	0	37	0	0
20	netrusion.com	0	0	14	0	0

Você pode igualmente usar o **comando detail do estado** no CLI. Isto permitirá que você ver o número total de mensagens em seu dispositivo que foram entregadas e undelivered. Você encontrará a informação apropriada na parte inferior da saída do **detalhe do estado**.

