

Como adicionar ou alterar o NTP em ESA/WSA/SMA

Índice

[Introdução](#)

[Como adicionar ou alterar o NTP em ESA/WSA/SMA](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

Introdução

Este documento descreve Como configura ou altera as configurações de servidor do Network Time Protocol (NTP) na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA), a ferramenta de segurança da Web (WSA), o dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A).

Como adicionar ou alterar o NTP em ESA/WSA/SMA

Os ajustes do servidor de NTP podem ser configurados ou alterado através do CLI ou do GUI. Veja por favor as instruções detalhadas abaixo.

CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a server.
 - SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.
- ```
[]> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[]> 172.18.108.15
```

Você pode adicionar servidores de NTP múltiplos.

Se um server tinha sido configurado já, use a **supressão** para remover todos os server que não forem precisados.

Nota: Seja certo **comprometer** alguns e todas as mudanças feitos à configuração através do CLI.

### GUI

Do navegador navegue com o seguinte:

1. Navegue à página da **administração do sistema > das configurações de tempo**.
2. O clique **edita ajustes**.
3. No tempo que mantém a seção do método, selecione o *protocolo Network Time Protocol do uso*.
4. Incorpore um endereço do servidor de NTP e o clique **adiciona a fileira**. Você pode adicionar servidores de NTP múltiplos.
5. Para suprimir de um servidor de NTP da lista, clique o ícone do balde do lixo para esse server.
6. Selecione uma relação para perguntas NTP. Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de que as perguntas NTP devem originar.
7. Submeta e comprometa suas mudanças.

Você pode igualmente escolher ajustar manualmente a hora.

1. Navegue à página da **administração do sistema > das configurações de tempo**.
2. O clique **edita ajustes**.
3. No tempo que mantém a seção do método, selecione *tempo ajustado manualmente*.
4. Incorpore o mês, o dia, o ano, a hora, os minutos, e os segundos.
5. Selecione o A.M. ou o P.m.
6. Submeta e comprometa suas mudanças.

## Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico o Guia do Usuário da ferramenta de segurança](#)
- [Guia do Usuário da ferramenta de segurança da Web de Cisco](#)
- [Guia do Usuário do dispositivo do Gerenciamento do Cisco Security](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)