

# Configurar o centro de gerenciamento de Firesight para indicar as Batida-contagens pela regra do acesso

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve como configurar a página feita sob encomenda dos trabalhos/visualizador de eventos para descrever as batida-contagens da conexão pelo nome da regra do acesso. A configuração mostra um exemplo básico do campo de nome da regra associado com as batida-contagens e como adicionar se for necessário campos adicionais.

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento da tecnologia da potência de fogo
- Navegação do conhecimento do gerenciamento de recursos básicos dentro do centro de gerenciamento de Firesight

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 6.1.X e mais recente do centro de gerenciamento da potência de fogo
- Aplicável aos sensores controlados da defesa/potência de fogo da ameaça


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

# Configurar


## Configurações

Etapa 1. Início de uma sessão ao centro de gerenciamento de Firesight com privilégios do administrado.


Uma vez que o início de uma sessão é bem sucedido navegue à **análise > ao costume > trabalhos feitos sob encomenda**, segundo as indicações da imagem:



Etapa 2. Clique sobre **trabalhos feitos sob encomenda Create** e escolha os parâmetros segundo as indicações da imagem:




Etapa 3. Selecione o campo da tabela como **eventos de conexão** e dê entrada com um nome dos trabalhos, a seguir clique sobre a **salv guarda**. Uma vez que os trabalhos salvar, clique sobre a **página Add** segundo as indicações da imagem:



Nota: A primeira coluna tem que ser contagem e então na coluna que adicional você pode escolher entre os campos disponíveis da gota-para baixo. Neste caso, a primeira coluna é uma contagem e a segunda coluna é regra do controle de acesso.

Etapa 4. Uma vez que a página dos trabalhos é adicionada, clique sobre a **salvaguarda**.

A fim ver as batida-contagens, navegue à **análise > às conexões > aos eventos** e clique sobre **trabalhos do interruptor**, segundo as indicações da imagem:



Etapa 5. Da gota para baixo, escolha os trabalhos feitos sob encomenda que você criou (neste caso Batida-contagens), segundo as indicações da imagem:

No Search Constraints [\(Edit Search\)](#)

Jump to...	Count	Access Control Rule
66		Default-Allow

Displaying row 1 of 1 rows | Page 1 of 1

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.