

# Configurar o centro de gerenciamento de Firesight para indicar as Batida-contagens pela regra do acesso

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve como configurar a página feita sob encomenda dos trabalhos/visualizador de eventos para descrever as batida-contagens da conexão pelo nome da regra do acesso. A configuração mostra um exemplo básico do campo de nome da regra associado com as batida-contagens e como adicionar se for necessário campos adicionais.

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento da tecnologia da potência de fogo
- Navegação do conhecimento do gerenciamento de recursos básicos dentro do centro de gerenciamento de Firesight

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 6.1.X e mais recente do centro de gerenciamento da potência de fogo
- Aplicável aos sensores controlados da defesa/potência de fogo da ameaça


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

# Configurar


## Configurações

Etapa 1. Início de uma sessão ao centro de gerenciamento de Firesight com privilégios do administrado.


Uma vez que o início de uma sessão é bem sucedido navegue à **análise > ao costume > trabalhos feitos sob encomenda**, segundo as indicações da imagem:



Etapa 2. Clique sobre **trabalhos feitos sob encomenda Create** e escolha os parâmetros segundo as indicações da imagem:



Etapa 3. Selecione o campo da tabela como **eventos de conexão** e dê entrada com um nome dos trabalhos, a seguir clique sobre a **salvaguarda**. Uma vez que os trabalhos salvar, clique sobre a **página Add** segundo as indicações da imagem:



Nota: A primeira coluna tem que ser contagem e então na coluna que adicional você pode escolher entre os campos disponíveis da gota-para baixo. Neste caso, a primeira coluna é uma contagem e a segunda coluna é regra do controle de acesso.

Etapa 4. Uma vez que a página dos trabalhos é adicionada, clique sobre a **salvaguarda**.

A fim ver as batida-contagens, navegue à **análise > às conexões > aos eventos** e clique sobre **trabalhos do interruptor**, segundo as indicações da imagem:

Action	Reason	Initiator IP	Initiator Country	Responder IP	Responder Country	Ingress Security Zone
Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
Allow		10.1.1.5		172.217.7.238	USA	

Etapa 5. Da gota para baixo, escolha os trabalhos feitos sob encomenda que você criou (neste caso Batida-contagens), segundo as indicações da imagem:

No Search Constraints [\(Edit Search\)](#)

Jump to...	Count	Access Control Rule
66		Default-Allow

Displaying row 1 of 1 rows | Page 1 of 1

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.