

Desativar um dispositivo virtual

Contents

[Introdução](#)

[Overview](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como desativar um Virtual Appliance (VA).

Overview

Às vezes, você pode ter um requisito para substituir ou remover um VA e, na maioria dos ambientes, é tão fácil como simplesmente comutar o DHCP para apontar para um novo endereço e, em seguida, aguardar o TTL do aluguel.

No entanto, em alguns ambientes, como aqueles em que talvez os servidores estejam usando configurações IP configuradas estaticamente, é mais difícil ter 100% de certeza de que o VA que está sendo removido não esteja mais atendendo a nenhum tráfego. Atualmente, as ferramentas de relatório padrão também não fornecem recursos de relatório "por VA". Então, como você sabe quando um VA não tem mais clientes apontando para ele?

Solução

Você pode usar uma combinação do recurso "Umbrella Sites" com relatórios agendados.

1. Navegue para Implantações > Sites e Ative Directory > Configurações e clique em Adicionar novo site para criar um novo site para cada VA que está sendo descomissionado. Por exemplo, nomeie os sites: decomVA1, decomVA2, etc.
2. Em seguida, volte para Sites e Ative Directory para adicionar VA1 ao site 'decomVA1', VA2 ao site 'decomVA2' e assim por diante.

O procedimento pode ser encontrado aqui: [Gerenciar Sites](#)

Quaisquer solicitações DNS apontadas diretamente para esses VAs são relatadas sob a identidade de 'site'.

3. Você pode criar relatórios agendados para cada novo 'site' para exibir um log do tráfego que cada VA processou a cada dia/semana.

Mais informações sobre como agendar um relatório podem ser encontradas aqui: [Agendar um Relatório](#)

O relatório mostra o IP de origem interno do qual o VA viu a origem da solicitação DNS.

Lembre-se de que se um ADMapping (mapeamento de nome de usuário para IP) ainda existir para um usuário, isso também poderá ser relatado.

4. Você pode, então, encontrar os últimos hosts (se houver algum) e configurá-los para apontar para o novo servidor DNS.
5. Desligue e exclua o VA a ser descomissionado.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.