

Ativação e instalação de uma licença avançada CUAC

Índice

[Introdução](#)

[Processo CUAC-avançado da licença](#)

[Ative um programa demonstrativo/licença de avaliação para CUAC-avançado](#)

[Ative uma licença comprada para CUAC-avançado](#)

[Ative uma licença de upgrade para CUAC-avançado](#)

[Procedimento para instalar uma licença no server CUAC-avançado](#)

Introdução

Este documento descreve o processo para licenciar um servidor avançado unificado Cisco do console de atendimento (CUAC) e, os tipos da instalação que seja coberto seja as elevações e as instalações novas.

Processo CUAC-avançado da licença

A licença CUAC-avançada é completamente diferente do que todos os outros produtos Cisco, e esta causa frequentemente o trepidação em como os trabalhos da licença. Estão aqui as etapas em como ativar e instalar uma licença de servidor CUAC-avançada.

Informação necessária antes que você tentar ativar uma licença CUAC-avançada:

- CUAC-avançado deve ser instalado em Windows Server.
- Código do registro do Web site CUAC-avançado do server. Isto pode ser encontrado quando você navega **para ajudar > licenciando**.
- Se você instala uma licença comprada, o código de ativação da licença (LAC).
- Se você instala uma licença de upgrade, a elevação LAC e o código do registro ou o LAC previamente registrado.

Ative um programa demonstrativo/licença de avaliação para CUAC-avançado

Quando você instala o aplicativo pela primeira vez, CUAC-avançado permite o aplicativo funcionar inteiramente por dez dias. Após este período de dez dias, você tem a opção para instalar um programa demonstrativo/licença de avaliação ou uma licença permanente. O programa demonstrativo/licença de avaliação é válidos por sessenta dias. Uma vez que as sessenta marcas do dia são alcançadas o console deve permanentemente ser licenciado. Isto não pode ser prolongado. A fim criar uns sessenta programas demonstrativos/licenças de avaliação do dia para CUAC avançado, faça isto:

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta do Cisco Connection Online (CCO), assim que se o registro é precisado, seleciona o **registro seus detalhes**).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seletor **ATIVE O SOFTWARE DE AVALIAÇÃO**.

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um revendedor** e incorpore os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um cliente** e incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um local** e incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto **10.X** ou a versão **11.X**.

Etapa 8. Selecione **CUAC avançado**.

Etapa 9. Dê entrada ao **código do registro** encontrado no Web site CUAC-avançado.

Etapa 10. O clique **submete-se**.

Você é enviado por correio eletrônico então a licença de avaliação de 60-dia a instalar no server CUAC-avançado.

Ative uma licença comprada para CUAC-avançado

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta CCO, assim que se o registro é precisado, seleciona o **registro seus detalhes**).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seletor **ATIVE O SOFTWARE COMPRADO**

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um revendedor** e incorpore os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um cliente** e incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um local** e incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto **10.X** ou a versão **11.X**.

Etapa 8. Selecione **CUCA avançado**.

Etapa 9. Dê entrada ao **código do registro** encontrado no servidor avançado CUAC na caixa de texto leftmost.

Etapa 10. Incorpore **27 o caráter LAC** que você esteve fornecido com a compra do software.

Etapa 11. Clique **em seguida**.

Etapa 12. Clique em Submit.

Você é enviado por correio eletrônico então a licença permanente a instalar no servidor avançado CUAC.

Ative uma licença de upgrade para CUAC-avançado

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta CCO, assim que se o registro é precisado, seleciona o **registro seus detalhes**).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seletor **ATIVE O SOFTWARE COMPRADO**

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, **adicionam um revendedor** e incorporam os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um cliente** e incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seletor **adicionar um local** e incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto **10.X** ou a versão **11.X**.

Etapa 8. Selecione **CUAC avançado**.

Etapa 9. Dê entrada ao **registro/linguagem-máquina** encontrados no Web site do servidor avançado CUAC na caixa de texto leftmost.

Etapa 10. Incorpore **27 o caráter LAC** que você esteve fornecido com a compra do software.

Etapa 11. Clique **em seguida**.

Etapa 12. No evento, isso o LAC é do tipo assinatura do software de comunicações unificadas (UCSS), você é alertado que esta é uma licença de upgrade. Clique em **OK**.

Etapa 13. Incorpore o **código do registro** ou o **LAC do server** previamente registrado CUAC. Esta informação deve ser fornecida a fim terminar o processo da licença.

Etapa 14. Clique em Submit.

Você é enviado por correio eletrônico então a licença permanente a instalar no server CUAC-avançado.

Procedimento para instalar uma licença no server CUAC-avançado

Uma vez que a licença é gerada, um arquivo da facilidade do grupo de redundância (RGF) para a instalação está-lhe enviado por correio eletrônico no server CUAC-avançado.

A fim instalar a licença, siga estas etapas:

Etapa 1. No CUAC o Web site avançado, navega **para ajudar > licenciando**.

Etapa 2. Selecione o **botão de rádio do arquivo de registro**.

Etapa 3. Consulte ao **arquivo RGF** e ao **arquivo seletor RGF** e clique então **aberto**.

Etapa 4. **Salv guarda do clique**.

Uma vez que a licença é validada, o server CUAC opera-se normalmente e está licenciado permanentemente.