

# IM e log de servidor da presença ajustados para ser executado no exemplo de configuração do nível de debug

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve o processo para configurar log de servidor instantâneos da Mensagem (IM) e da presença para ser executado a nível de debug.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Cisco recomenda o conhecimento de Cisco IM e da navegação do server da presença através de um navegador.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em Cisco IM e na liberação 9.x do server da presença e mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Configurar

1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) em uma barra de endereços do navegador da Web e alcance o IM e o server da presença.
2. **Da barra de navegação**, escolha **Cisco unificou IM e a presença Servicability** e o clique **vão**.
3. Da página de **Servicability**, do log no IM e do server da presença.
4. Da lista de drop-down do menu do **traço na** parte superior da tela, escolha a **configuração**.
5. **Da tela de configuração**, escolha o IM e o server da presença a configurar e o clique **vão**; escolha então o grupo de serviço apropriado e o clique **vai**. **Note:** A maioria de configurações de registro são para o **IM e o grupo de serviço dos serviços da presença**.
6. Escolha o serviço configurar logs para ser executado a nível de debug, por exemplo o **proxy do SIP Cisco**, e o clique **vão**.
7. Da lista de drop-down do **nível de rastreamento debugar**, escolha **debugam** e verificam o **traço na** caixa de verificação. Se mais de uns IM e server da presença existem, verifique a **aplicação a toda a** caixa de verificação dos **Nós**. Depois que a configuração é ajustada, clique a **salvuarda na** parte inferior da tela. **Note:** **O ajuste do filtro do traço** debuga as escolhas disponíveis na tela depende do log. Por exemplo a oferta dos logs do **agente do perfil do cliente** somente a **possibilidade todo o traço** debuga o ajuste. **Note:** A fim ajustar logs às configurações original, **padrão ajustado do** clique na parte inferior da tela.

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.