

Экспорт медиасодержимого из CDM в ACNS

4.x.x

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Экспортируйте Среды/Содержание](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет сведения о том, как экспортировать среды/содержание от Диспетчера распределения контента (CDM) в и Content Networking System (ACNS) Приложения 4. x. x.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Экспортируйте Среды/Содержание

От клиентской рабочей станции выполните эти шаги для экспортирования сред/содержания от CDM в ACNS 4. x. x:

1. Проводник Windows запуска.
2. В окне адреса введите \\CDM_IP_address\vod_fs\
3. Войдите с Учетной записью администратора. Появляется список папок, названных в честь различных каналов, настроенных на CDM.
4. Откройте папку. Среды/содержание видимы.
5. Перетащите среды/содержание на свой рабочий стол. **Примечание:** Для использования Samba в ACNS 4.2 необходимо перезапустить "процесс" здания символической ссылки. Можно перезапустить этот процесс от страницы глобальной конфигурации CDM, URL которой является <http://cdmipaddr/cgi-bin/restricted/global-config>.

[Дополнительные сведения](#)

- [Поддержка Cisco сетевого ПО приложений и контента \(ACNS\)](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)