

# Дирижер предприятия Tidal: сохраните и передайте содержание с пакетами автоматизации

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Пакеты автоматизации](#)

[Создайте пакет автоматизации](#)

[Содержание перемещения от одного сервера до другого](#)

[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Этот документ описывает, как автор процесса может использовать пакеты автоматизации, чтобы сохранить или передать их содержание к другим системам.

## [Предварительные условия](#)

### [Используемые компоненты](#)

Сведения в этом документе основываются на Дирижере предприятия Tidal (ТЕО) 2.1 или позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### [Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## [Пакеты автоматизации](#)

Пакеты автоматизации являются компонентом ТЕО, который позволяет автору содержания группироваться и сохранять прочь или транспортное содержание от одной системы ТЕО до

другого.

## Создайте пакет автоматизации

Для создания пакета автоматизации выполните эти шаги:

1. Перейдите к вкладке **Administration**> **Пакеты Автоматизации** в Основной консоли.
2. Щелкните правой кнопкой мыши **Новый**> **Пакет Автоматизации**, объекты add к вашему пакету автоматизации, и нажмите **ОК**.

Это создаст пакет автоматизации в ТЕО и установит объекты в него.

## Содержание перемещения от одного сервера до другого

Выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на текущем пакете автоматизации и выберите **Export**.  
Придерживайтесь мастера для экспортирования.TAR файла в локальный жесткий диск.
2. Переместите этот.TAR файл в другой Сервер ТЕО.
3. В новом Сервере ТЕО перейдите к **администрированию**> **Пакеты Автоматизации** и щелкните правой кнопкой мыши **Импорт**.
4. Выберите свой.TAR файл и придерживайтесь мастера импорта.**Примечание:** Вы не можете передать runtime-пользователей через пакеты автоматизации. Однако можно передать любые другие объекты.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)