

Планировщик предприятия Tidal: поддержка адаптера MSSQL проверки подлинности Windows MSSQL 2008 года

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Адаптер MSSQL Планировщика Предприятия Tidal был улучшен для поддержки Проверки подлинности Windows (поддержка, ограниченная MSSQL 2008) в дополнение к ранее поддерживаемой аутентификации SQL Server.

Этот документ описывает, как решить “Неспособный загрузить jtds драйвер JDBC для соединения Microsoft SQL Server для поддержки Проверки подлинности Windows” сообщение об ошибках при использовании Проверки подлинности Windows для Адаптера MSSQL Планировщика Предприятия Tidal.

Предварительные условия

Требования

Минимальные требования являются версиями Планировщика Предприятия Tidal 5.3.1 и базой данных MSSQL 2008 года.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на версиях Планировщика Предприятия Tidal 5.3.1 или позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Решение

jTDS драйвер JDBC используется для поддержки Проверки подлинности Windows. Загрузите этот свободный драйвер от <http://jtds.sourceforge.net>.

Выполните эти шаги для применения драйвера:

1. Остановите ведущее устройство.
2. Скопируйте jTDS драйвер JDBC к lib {TIDAL_HOME}/services/{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}/.
3. Перезапустите ведущее устройство.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)