

# Активация и установка CUAC усовершенствованная лицензия

## Содержание

[Введение](#)

[CUAC-усовершенствованный процесс лицензии](#)

[Активируйте Демонстрацию/Лицензию на пробное пользование для CUAC-усовершенствованного](#)

[Активируйте приобретенную лицензию для CUAC-усовершенствованного](#)

[Активируйте лицензию на обновление для CUAC-усовершенствованного](#)

[Процедура для установки лицензии на CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО](#)

## Введение

Этот документ описывает процесс для лицензирования Расширенной версии по установке серверной части ПО консоли оператора Cisco Unified Attendant Console (CUAC) и, типы установки, который покрывает, являются обновлениями и новыми установками.

## CUAC-усовершенствованный процесс лицензии

CUAC-усовершенствованная Лицензия является абсолютно другой, чем какой-либо другой продукт Cisco, и это часто вызывает трепет на как процессуальные работы лицензии. Вот шаги в то, как активировать и установить лицензию CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО.

Информации было нужно, прежде чем вы попытаетесь активировать CUAC-усовершенствованную Лицензию:

- CUAC-усовершенствованный должен быть установлен на Windows Server.
- Регистрационный Код от веб-сайта CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО. Когда вы перешли для **Помощи**> **Лицензирование**, это может быть найдено.
- Если вы устанавливаете приобретенную лицензию, Код активации лицензии (LAC).
- Если вы устанавливаете Лицензию на обновление, LAC обновления и ранее зарегистрированный Регистрационный Код или LAC.

## Активируйте Демонстрацию/Лицензию на пробное пользование для CUAC-усовершенствованного

Когда вы устанавливаете приложение впервые, CUAC-усовершенствованный позволяет приложению полностью функционировать в течение десяти дней. После этих десяти дневных периодов у вас есть опция для установки демонстрации/лицензии на пробное

пользование или постоянной лицензии. Демонстрация/лицензия на пробное пользование допустима в течение шестидесяти дней. Как только шестидесятидневная метка достигнута, консоль должна постоянно лицензироваться. Это не может быть расширено. Для создания шестидесятидневной демонстрации/лицензии на пробное пользование для Усовершенствованного CUAC сделайте это:

Шаг 1. Перейдите к [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Шаг 2. Вход в систему к этому узлу (узел не присоединен к вашей учетной записи Cisco Connection Online (CCO), поэтому если регистрация необходима, выбирает **Register Your Details**).

Шаг 3. После авторизации, выберите **ACTIVATE EVALUATION SOFTWARE**.

Шаг 4. . Выберите Reseller (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Reseller** и введите подробные данные).

Шаг 5. . Выберите Customer (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Customer** и введите подробные данные).

Шаг 6. Выберите Site (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Site** и введите подробные данные).

Шаг 7. Выберите версию продукта **10. X** или версию **11. X**.

Шаг 8. Выберите **CUAC Advanced**.

Шаг 9. Введите **Регистрационный Код**, найденный на CUAC-усовершенствованном веб-сайте.

Шаг 10. **Нажмите кнопку Submit (Отправить)**.

Вы тогда посланы по электронной почте 60-дневная лицензия на пробное пользование для установки на CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО.

## **Активируйте приобретенную лицензию для CUAC-усовершенствованного**

Шаг 1. Перейдите к [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Шаг 2. Вход в систему к этому узлу (узел не присоединен к вашей Учетной записи CCO, поэтому если регистрация необходима, выбирает **Register Your Details**).

Шаг 3. После авторизации, выберите **ACTIVATE PURCHASED SOFTWARE**

Шаг 4. . Выберите Reseller (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Reseller** и введите подробные данные).

Шаг 5. . Выберите Customer (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Customer** и введите подробные данные).

Шаг 6. Выберите Site (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Site** и введите подробные данные).

Шаг 7. Выберите **версию продукта 10. X** или **версию 11. X**.

Шаг 8. Выберите **CUCA Advanced**.

Шаг 9. Введите **Регистрационный Код**, найденный на Расширенной версии по установке серверной части ПО CUAC в левых большая часть текстового поля.

Шаг 10. Введите **27 символов LAC**, что вам предоставили по покупке программного обеспечения.

**Шаг 11** Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Шаг 12. Нажмите кнопку **Submit (Отправить)**.

Вы тогда посланы по электронной почте постоянная лицензия для установки на Расширенной версии по установке серверной части ПО CUAC.

## **Активируйте лицензию на обновление для CUAC-усовершенствованного**

Шаг 1. Перейдите к [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Шаг 2. Вход в систему к этому узлу (узел не присоединен к вашей Учетной записи ССО, поэтому если регистрация необходима, выбирает **Register Your Details**).

Шаг 3. После авторизации, выберите **ACTIVATE PURCHASED SOFTWARE**

Шаг 4. . Выберите **Reseller** (если ваш реселлер не присутствует, **Добавьте Реселлера** и введите подробные данные).

Шаг 5. . Выберите **Customer** (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Customer** и введите подробные данные).

Шаг 6. Выберите **Site** (если ваш реселлер не присутствует, выберите **Add a Site** и введите подробные данные).

Шаг 7. Выберите **версию продукта 10. X** или **версию 11. X**.

Шаг 8. Выберите **CUAC Advanced**.

Шаг 9. Введите **Регистрацию/Машинный код**, найденную в веб-сайт Расширенной версии по установке серверной части ПО CUAC в левых большая часть текстового поля.

Шаг 10. Введите **27 символов LAC**, что вам предоставили по покупке программного обеспечения.

**Шаг 11** Нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Шаг 12. В конечном счете, то, что LAC имеет Подписку на программное обеспечение унифицированной связи (UCSS) типа, вам предлагают, что это - лицензия на обновление. **Нажмите кнопку ОК**.

Шаг 13. Введите или **Регистрационный Код** или **LAC** ранее зарегистрированного сервера

CUAC. Эта информация должна быть предоставлена для завершения процесса лицензии.

Шаг 14. **Нажмите кнопку Submit (Отправить).**

Вы тогда посланы по электронной почте постоянная лицензия для установки на CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО.

### **Процедура для установки лицензии на CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО**

Как только лицензия генерируется, файл Средства группы резервирования (RGF) для установки послан по электронной почте вам на CUAC-расширенной-версии-по-установке-серверной-части-ПО.

Для установки лицензии выполните эти действия:

Шаг 1. В CUAC Усовершенствованный веб-сайт перейдите для **Помощи> Лицензирование**.

Шаг 2. Установите **регистрационный переключатель файла**.

Шаг 3. Перейдите к **Файлу RGF** и выберите **RGF File** и затем нажмите **Open**.

Шаг 4. . **Нажмите Save**.

Как только лицензия проверена, сервер CUAC обычно работает и постоянно лицензируется.