

如何从许可证中心(LC)中的设备发布许可证？

简介

本文档说明如何从许可证中心(LC)中的设备发布许可证，以便这些许可证可以返回您的帐户并重新分配以供将来使用。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 活动的Cisco.com帐户
- 访问设备
- 访问许可证中心的用户必须至少具备以下其中一项：
 - 智能帐户用户/管理员
 - 虚拟帐户用户/管理员

步骤

步骤 1：转至[Cisco Software Central](#)，使用您的Cisco.com凭证登录。

步骤 2：点击思科许可证中心(Cisco License Central)部分下的访问思科许可证中心(Access Cisco License Central)。

步骤 3：输入您的智能帐户或使用搜索功能查找您的智能帐户。

步骤 4：导航到左侧菜单栏，点击“设备”选项卡，然后在“设备”下选择“设备资产”。

步骤 5：您可以点击Filters (过滤器)，然后点击License connection status (许可证连接状态) 和 Select Current (选择当前)。仅过滤可释放许可证的设备。

步骤 6：从列表中选择设备，或使用要向其发布许可证的设备标识符或设备名称搜索设备，然后点击设备名称左侧的框。

步骤 7：在最右侧的列中，点击3个圆点即可获得下拉列表。

步骤 8::从下拉菜单中选择“Release License”。



注意：Release Licenses中会排除具有传统许可证的设备、没有许可证的设备以及由控制器管理的设备，因此此选项呈灰色显示。

第9A步：如果所选设备具有保留的许可证，您将获得一个弹出窗口以输入保留版本代码。输入代码并点击“Release Reserved Licenses”以继续，或者

第9B步：系统将要求您进行确认。请点击Release License。

步骤结果:屏幕上将会显示“许可证已发放的确认”弹出窗口。

故障排除

如果在本文档介绍的流程中遇到问题，请在[支持案例管理器\(SCM\)](#)中打开案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处[提交](#)。

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果

客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)打开案例以帮助解决

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。