

# 如何执行与思科许可证中心(CLC)的思科内部许可证(CLP)同步？

## 简介

本文档提供将思科内部许可证(CLP)部署与思科许可证中心(CLC)同步的说明。此程序适用于智能许可(SL)和使用策略(SLP)的智能许可。

## 先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 有效的Cisco.com帐户。
- 对思科内部许可证(CLP)门户的管理员访问权限。
- 访问与内部帐户关联的智能帐户。
- 访问思科许可证中心(CLC)的用户必须至少具备以下其中一项：
  - 智能帐户用户/管理员。
  - 虚拟帐户用户/管理员。

## 步骤

网络 ( 在线 ) 同步:

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步骤 2：从左侧菜单导航到许可工作空间。

步骤结果:所有与思科内部许可证(CLP)帐户相关的详细信息都整合在一个控制面板上：

- 内部帐户名称
- 同步状态
- 上次同步
- 智能帐户
- 虚拟帐户
- 许可证
- 设备
- 产品分析及其他
- 您可以使用右上角的“设置”按钮自定义视图。

步骤 3：使用过滤器或搜索栏查找特定内部帐户。单击最左列中的三点图标。

步骤 4：从下拉菜单中选择Initiate network(online)sync。

步骤结果:您可以在“同步状态”列中监控进度。

手动（离线）同步:

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步骤 2：从左侧菜单栏导航到许可工作空间。

步骤 3：使用过滤器或搜索栏找到目标帐户，然后单击最右列中的三点图标。

步骤 4：从下拉菜单中选择Initiate manual(offline)sync。

步骤 5：在弹出窗口中，单击Generate an On-Prem Account synchronization file超链接，并将文件保存到本地计算机。

步骤结果：使用文件将下载到您的本地目录

步骤 6：使用您的Cisco.com[凭证](#)登录到思科软件中心。

步骤 7：在Cisco License Central部分下，单击Access Cisco License Central。

步骤 8::使用搜索功能查找智能帐户。

步骤 9：导航到Devices选项卡，在Device Connections下选择Device Managers。

步骤 10：选择相关的内部帐户，点击最右列中的三点图标，然后选择Upload sync file。

步骤 11：上传在第5步中生成的文件，然后点击Next。

步骤 12：查看文件信息，然后点击Submit。显示确认页面后，点击Close。

步骤 13：在同一Device Managers视图中，再次点击帐户的三点图标，然后选择Download latest response file。

步骤结果:最新的响应文件将下载到您的本地目录

步骤 14：返回您的思科内部许可证门户([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步骤 15：导航到许可工作空间，然后重复第3步选择您的帐户。

第 18 步：选择Initiate manual(offline)sync并上传步骤13中下载的响应文件。

步骤结果:您可以在同步状态列中看到进度。



注意：此同步过程适用于智能许可和使用策略(SLP)的智能许可。

---

计划同步：

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户 — ([https://\(IP地址\):8443/#/mainview/](https://(IP地址):8443/#/mainview/))。

步骤 2：从左侧菜单栏导航到Admin Workspace。

步骤 3：选择“同步”选项卡，然后单击页面顶部的“计划同步”选项卡。

步骤 4：选中Enable Scheduled sync框。配置以下参数：

- 开始日期:您希望计划同步开始的日期。
- 频率：同步的发生频率（例如，每日、每周）。
- 一天中的时间:UTC中的首选同步时间（小时和分钟）。

步骤 5：点击Apply

步骤结果:系统将显示确认消息，指示已成功更新您的计划同步设置。

禁用计划同步：

如果需要禁用特定内部帐户的计划同步，请执行以下步骤：

步骤 1：导航到Admin（管理）工作区。

步骤 2：选择“同步”选项卡。

步骤 3：从列表中找到特定内部帐户。

步骤 4：点击帐户行中的三点图标，然后选择禁用计划同步。

## 故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发起[许可证支持请求](#)。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。