

如何在思科内部许可证(CLP)部署中创建令牌？

简介

本文档提供了在思科内部许可证(CLP)门户中创建和管理注册令牌的分步指南。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户。
- 有效的Cisco.com(CCO)用户ID和密码，可访问相关智能或虚拟帐户。
- 访问思科内部许可证(CLP)门户。

步骤

创建令牌

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Licensing工作区。

步骤 3：从On-Prem Account选项卡中选择相应的On-Prem Account。

步骤 4：选择帐户后，左侧菜单中将出现其他选项卡。导航到Devices选项卡，然后选择Configure Device and Token Management。

步骤 5：您将转到Configure Device and Token Management页面，该页面提供与所选内部帐户关联的所有令牌的综合视图，包括：

- 标记名
- 状态
- 到期日期
- 剩余使用
- 描述
- 本地虚拟帐户
- 创建者
- 导出控制功能

第6步：点击右上角的生成令牌。

第7步：查看令牌生成免责声明，然后单击下一步。

第8步：在添加令牌详细信息页面：

- 从下拉列表中选择Local Virtual Account。
- 定义到期参数：令牌在（天）之后到期，令牌在（使用）之后到期。
- 单击Next。



注意：您可以选择多个虚拟帐户以批量生成令牌。

第9步：在审核/编辑令牌详细信息页面上，查看您提供的所有信息。您可以选择Delete令牌创建过程，或者选择Edit在上一步中输入的详细信息，然后单击Generate Token。

步骤结果：将显示一条确认消息。



注意：您可以使用复制按钮复制令牌或使用行中的下载图标下载令牌。

管理令牌

复制令牌

第1步：导航到许可工作空间>选择内部帐户>设备>配置设备和令牌管理。

第2步：使用搜索或过滤器选项找到所需的令牌。

第3步：点击同一行中的三点图标，然后从下拉菜单中选择复制令牌名称。

步骤结果:将复制令牌。

导出令牌

第1步：导航到许可工作空间>选择内部帐户>设备>配置设备和令牌管理。

第2步：使用搜索或过滤器选项找到要导出的令牌。

第3步：点击行中的三点图标，然后选择导出。

步骤结果:令牌将导出到本地驱动器。



注意：要导出多个令牌，请选中所需令牌旁边的复选框，然后点击Export Selected。

撤销令牌

第1步：导航到许可工作空间>选择内部帐户>设备>配置设备和令牌管理。

第2步：使用搜索或过滤器选项找到要撤销的令牌。

第3步：点击三点图标，然后选择撤销。

第4步：点击弹出窗口中的Revoke tokens确认操作。

步骤结果:将撤销令牌。



注意：要撤销多个令牌，请通过复选框选择它们，然后使用“更多操作”菜单选择“撤销”。

删除令牌

第1步：导航到许可工作空间>选择内部帐户>设备>配置设备和令牌管理。

第2步：使用Filters只显示Revoked or Expired令牌。

第3步：选择要删除的一个或多个令牌。

第4步：点击更多操作并选择删除。

步骤结果:将删除令牌。



注意：只有已撤销或已过期的令牌才符合删除条件。

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发起[许可证支持请求](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。