

如何准备与AMP的一个金黄镜像终端

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[覆盖标志位](#)

[步骤](#)

[Related Information](#)

准备与AMP的一个金黄镜像终端Windows

简介

本文描述步骤‘金黄镜像’为配置先进的Malware保护做准备(AMP)在主机的终端的。这与虚拟机(VM)或硬件‘金黄镜像’使用一起使用。‘金黄镜像’使用AMP的安装终端连接器的在多台主机从一个图像文件。

Prerequisites

Requirements

- 连接和编辑Windows注册表知识。
- 使用Windows OS prompt命令。
- 虚拟环境知识。

Note:在终端Windows连接器的6.3.1 AMP，一个新的安装功能标志位被添加了。这将允许您安装AMP连接器，不用注册或导致复制的连接器问题的您的配置。

Note:在6.3.1之前的版本，请参见此条款

: (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html>)

覆盖标志位

当使用安装程序时，新的标志位使用金黄镜像是/goldenimage [1|0]

- 0 - DEFAULT值-此值不会触发金黄镜像选项，运行，好象安装程序运行了，不用选项。未参加最初的连接器注册和启动在安装。

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 0 [other options...]
```

- 1 -安装作为金黄镜像。这典型选项与标志位一起使用并且是唯一的期望的使用方法。未参加最初的连接器注册和启动在安装。

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 1 [other options...]
```

步骤

Note:它是安装AMP连接器的最佳实践持续‘金黄镜像的’ preparation。

1. 准备Windows镜像对您的需求;安装所有您的必需的软件，窗口镜像的配置除了AMP连接器。
2. 安装AMP连接器
3. 请使用/goldenimage 1个标志位表明到安装程序这是金黄镜像配置

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 1
```

4. 完成安装
5. 冻结您的金黄镜像。

在‘金黄镜像’有安装后的应用程序，系统被准备好的和AMP安装有/goldenimage标志位，主机准备冻结和被分配。一旦被克隆的主机启动，AMP然后将开始并且注册对网云。进一步动作没有需要关于配置连接器，除非有您要做到策略或主机的变动。

标志位从开始和注册防止AMP连接器在基本镜像;并且，因此在镜像的下一个开始，策略配置分配到它的连接器在功能状态。

Note: 万一金黄镜像被重新启动或，如果AMP服务开创，请跟随[此条款](#)重新配置金黄镜像。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)
- [终端的Cisco AMP -步骤克隆的或镜像一台计算机用安装的AMP连接器](#)
- [在其AMP服务被重新启动后，请重新配置一个金黄镜像](#)
- [AMP连接器服务的功能失效和Enable \(event\)](#)
- [终端的Cisco AMP - TechNotes](#)
- [终端的Cisco AMP -用户指南](#)