

# 下载ISE安装Hyper-V所需的ISO文件

## 目录

---

---

## 问题

当查找在Hyper-V环境中安装思科身份服务引擎(ISE)所需的ISO文件时，“思科软件下载”(Cisco Software Downloads)页面上的可用文件显示为硬件设备的升级文件，而不是所需的Hyper-V安装文件。

## 环境

- 思科身份服务引擎(ISE)版本3.4
- Microsoft Hyper-V虚拟化平台
- 单节点ISE部署配置

## 分辨率

思科ISE Hyper-V安装的OVA和ISO文件可通过[思科软件下载中心](#)获取。按照以下步骤查找并找到相应的安装文件：

## 下载过程

要下载相应的ISO文件：

1. 访问[Cisco Software Download Center](#)并找到Identity Services Engine [Software Downloads](#)页面。

2.在左侧导航菜单中，选择“所有版本”，然后选择所需文件的版本（例如3 > 3.4.0）

3.找到名为 — ise-3.4.0.608\*.SPA.x86\_64.iso的文件

这些文件是专用于虚拟机安装的，而不是硬件设备的升级文件

## 推荐的Hyper-V虚拟机规格

对于Microsoft Hyper-V部署，建议使用以下虚拟机规格：

- 磁盘：独立生产节点的最低600 GB
- 网卡：需要1个，建议使用2个或更多，最多支持6个
- 磁盘布局：使用单个虚拟磁盘
- Hyper-V生成：第1代
- 对于单节点部署，最小的有文档记录的生产配置文件是：
  - 16个vCPU
  - 32 GB RAM
  - 600 GB单个虚拟磁盘
  - 最少1个vNIC
- CPU和内存  
按匹配的设备类别调整Hyper-V大小：
  - 小型/SNS 3615类：16个vCPU，32 GB RAM
  - 小型/SNS 3715类：24个vCPU、32 GB RAM
  - 小型/SNS 3815类：32个vCPU，64 GB RAM

## 原因

思科下载门户包含硬件设备升级文件和虚拟机安装文件。要访问ISO文件，请从ISE的思科软件下载中心产品页面下载不带补丁版本的基本文件。

## 相关内容

- [思科技术支持和下载](#)
- [思科软件下载中心](#)
- [ISE 3.4 Hyper-V要求](#)

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。