

# FireAMP连接器安装程序的Line命令交换机

## 目录

[简介](#)

[Line命令交换机](#)

[可用的交换机](#)

[默认交换机](#)

[安装用远程部署工具](#)

[没有交换机的规格的安装](#)

[不支持的操作系统](#)

## 简介

本文提供可用的交换机列表在Sourcefire FireAMP连接器安装程序的。Sourcefire FireAMP连接器安装程序有内置的line命令交换机。您能以部署软件使用他们自动化FireAMP部署。

**警告：**如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## Line命令交换机

### 可用的交换机

#### Line命令交换机

	Description命令	特殊注释
/s	用于放安装程序到安静模式。	必须指定这作
/temppath	用于指定能将解压缩和被执行的安装文件的一个自定义临时位置。	/temppath C:\
/desktopicon 0	用于指定一个桌面图标没有创建。	这是默认选项
/desktopicon 1	用于指定一个桌面图标创建。	这是默认选项
/startmenu 0	Start菜单快捷方式没有创建。	
/startmenu 1	Start菜单快捷方式创建。	
/contextmenu 0	功能失效从右键单击上下文菜单当前扫描。	
/contextmenu 1	Enable (event)在右键单击上下文菜单当前扫描。	这是默认选项


#### 特殊注释

必须指定这作

/temppath C:\

这是默认选项

这是默认选项



这是默认选项

`/remove 0` 卸载连接器，但是分支文件在有用的后后的重新安装的。  
`/remove 1` 卸载连接器并且删除所有相关的文件。  
`/uninstallpassword`  
[Connector Protection Password] 当您安排**连接器保护**启用在您的策略时，允许您卸载连接器。

`/skipdfc 1` DFC驱动程序的跳过安装。

`/skiptetra 1` 四驱动程序的跳过安装。

`/D = [PATH]` 用于指定执行安装的目录。例如，`/D = C:\`

`/overridepolicy 1` 替换存在policy.xml当安装在一个上一个连接器安装。

`/overridepolicy 0` 请勿替换存在policy.xml当安装在一个上一个连接器安装。

## 默认交换机

### 安装用远程部署工具

当使用用远程部署工具，首先使用此另外的标志和被宣称：


```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

### 没有交换机的规格的安装

如果运行line命令安装程序，并且不指定任何交换机，与启用的这些交换机是等同的：


```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

### 不支持的操作系统




您必须把此交

用此标志安装  
的一组中(DFC



用此标志安装  
**整禁用的策略**



必须指定这作  
对于/D = line  
在Microsoft W  
x86平台：  
C:\Program Fil  
x64平台：  
C:\Program Fil  
必须指定over  
，此命令运作  
fireamp.exe /S  
然而，此语法  
fireamp.exe /c

如果Windows版本操作系统由FireAMP当前是不支持的，为了便于测试，但是要安装FireAMP连接器，您能使用此交换机：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

交换机使用如显示此处：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```