

# [External] - FireAMP连接器安装程序的Line命令交换机

## Contents

[Introduction](#)

[Line命令交换机](#)

[可用的交换机](#)

[默认交换机](#)

[用远程配置工具安装](#)

[安装，不用交换机的规格](#)

[不支持的操作系统\(OS\)](#)

[卸载](#)

[Related Information](#)

## Introduction

本文在Sourcefire FireAMP连接器安装程序描述可用的交换机列表。Sourcefire FireAMP连接器安装程序有内置的line命令交换机。您能以部署软件使用他们自动化FireAMP配置。

**警告：**如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## Line命令交换机

### 可用的交换机

Line命令交换机	Description命令	特殊注释
/R /S	用于放安装程序到静音模式。	必须指定这
/S	用于放安装程序到静音模式。	必须指定这
/temppath	用于指定一个自定义临时位置为了能将提取和被执行的安装文件。	/temppath C
/desktopicon 0	用于指定一个桌面图标没有被创建。	这是默认配
/desktopicon 1	用于指定一个桌面图标被创建。	
/startmenu 0	Start菜单快捷方式没有被创建。	
/startmenu 1	Start菜单快捷方式被创建。	这是默认配
/contextmenu 0	功能失效从用鼠标右键单击上下文菜单当前扫描。	
/contextmenu 1	Enable (event)在用鼠标右键单击上下文菜单当前扫描。	这是默认配
/remove 0	卸载忘记最新重新安装的连接器的文件。	当重新安装
/remove 1	卸载连接器并且删除所有相关的文件。	
/uninstallpassword		
[Connector Protection Password]	当您安排 <b>连接器保护</b> 被启用在您的策略时，允许您卸载连接器。	您必须把此
/skipdfc 1	跳过DFC驱动程序的安装。	所有连接器
/skiptetra 1	跳过四驱动程序的安装。	所有连接器
/D = [PATH]	用于指定执行安装的哪个目录。例如， /D = C:\	必须指定这

对于/D = li

x86平台：

`/overridepolicy 1` 替换现有的policy.xml当安装在一个早先连接器安装。

`/overridepolicy 0` 请勿替换现有的policy.xml当安装在一个早先连接器安装。

`/goldenimage 1` 安装连接器准备金黄images

## 默认交换机

### 用远程配置工具安装

当使用用远程配置工具，首先使用此另外的标志位和被宣称：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

### 安装，不用交换机的规格

如果运行line命令安装程序，并且不指定任何交换机，与是这些的交换机是等同的启用的：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

### 不支持的操作系统(OS)

如果操作系统的Windows版本由FireAMP当前是不支持的，为了便于测试，但是要安装FireAMP连接器，您能使用此交换机：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

交换机使用如显示这里：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

## 卸载

**Note:**必须执行卸载的交换机而不是安装包uninstall.exe。

要执行无声&完全卸载交换机是：

```
fireamp.exe /overridepolicy 1 /S
```

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)

- [终端的Cisco AMP - TechNotes](#)
- [终端的Cisco AMP -用户指南](#)