

CUAC提前的许可证的激活和安装

目录

[简介](#)

[CUAC先进的许可证进程](#)

[激活演示/CUAC先进的评估许可证](#)

[激活CUAC先进的一个采购的许可证](#)

[激活CUAC先进的升级许可证](#)

[安装在CUAC先进的服务器的一个许可证的步骤](#)

简介

本文描述进程准许被覆盖是升级和新的安装的Cisco Unified Attendant Console (CUAC)高级服务器，并且，安装类型。

CUAC先进的许可证进程

CUAC先进的许可证比所有其他思科产品完全不同的，并且这经常导致关于怎样的惊恐许可证处理工作。这是关于怎样的步骤激活和安装一个CUAC先进的服务器许可证。

需要的信息，在您尝试激活一个CUAC先进的许可证前：

- CUAC先进在Windows服务器应该安装。
- 从CUAC先进的服务器网站的注册代码。这，当您导航**帮助>许可授权**时，可以找到。
- 如果安装一个采购的许可证，许可证激活代码(LAC)。
- 如果安装升级许可证、升级LAC和以前已注册注册代码或者LAC。

激活演示/CUAC先进的评估许可证

当您第一次时安装应用程序，CUAC先进允许应用程序充分地作用十天。在此十天期限之后，您有选项安装演示/评估许可证或者永久许可证。演示/评估许可证是有效在六十天内。一旦六十天标记被到达必须永久准许控制台。这不可能被扩展。为了创建一个六十天演示/评估许可证提前的CUAC的，请执行此：

步骤1.浏览对www.cisco.com/go/ac

步骤2.此站点的洛金(站点没有附加对您的Cisco在线连接(CCO)帐户，因此，如果注册是需要的，选择**寄存器您的详细信息**)。

第三步：一旦登陆，精选请**激活评估软件**。

步骤4.请选择分销商(如果您的分销商不存在，选择**添加分销商**并且输入详细信息)。

步骤5.请选择客户(如果您的分销商不存在，选择**添加客户**并且输入详细信息)。

步骤6.请选择站点(如果您的分销商不存在，选择**添加站点**并且输入详细信息)。

步骤7.选择产品版本10.X或版本11.X。

步骤8.**提前**的挑选CUAC。

步骤9.输入在CUAC先进的网站找到的**注册代码**。

步骤10.单击**提交**。

您在CUAC先进的服务器然后被发电子邮件60天评估许可证安装。

激活CUAC先进的采购的许可证

步骤1.浏览对www.cisco.com/go/ac

步骤2.此站点的洛金(站点没有附加对您的CCO帐户，因此，如果注册是需要的，选择**寄存器您的详细信息**)。

第三步：一旦登陆，精选请**激活采购的软件**

步骤4.请选择分销商(如果您的分销商不存在，选择**添加分销商**并且输入详细信息)。

步骤5.请选择客户(如果您的分销商不存在，选择**添加客户**并且输入详细信息)。

步骤6.请选择站点(如果您的分销商不存在，选择**添加站点**并且输入详细信息)。

步骤7.选择产品版本10.X或版本11.X。

步骤8.**提前**的挑选CUCA。

步骤9.输入在最左边的文本框的CUAC高级服务器找到的**注册代码**。

步骤10.输入**27个字符LAC**您带有软件的采购。

步骤11.**其次**单击。

步骤 12单击 **submit**。

您在CUAC高级服务器然后被发电子邮件永久许可证安装。

激活CUAC先进的升级许可证

步骤1.浏览对www.cisco.com/go/ac

步骤2.此站点的洛金(站点没有附加对您的CCO帐户，因此，如果注册是需要的，选择**寄存器您的详细信息**)。

第三步：一旦登陆，精选请**激活采购的软件**

步骤4.请选择分销商(如果您的分销商不存在，**添加分销商**并且输入详细信息)。

步骤5.请选择客户(如果您的分销商不存在，选择**添加客户**并且输入详细信息)。

步骤6.请选择站点(如果您的分销商不存在，选择**添加站点**并且输入详细信息)。

步骤7.选择产品版本10.X或版本11.X。

步骤8.**提前**的挑选CUAC。

步骤9.输入在最左边的文本框的CUAC高级服务器网站/**机器代码**找到的注册。

步骤10.输入**27个字符LAC**您带有软件的采购。

步骤11.**其次**单击。

步骤 12在事件，那LAC是类型统一通信软件订阅(UCSS)，这是升级许可证的您被提示。单击 **OK**。

步骤 13输入任一**注册**以前已注册CUAC服务器的**代码**或**LAC**。必须提供此信息为了完成许可证进程。

步骤 14单击 **submit**。

您在CUAC先进的服务器然后被发电子邮件永久许可证安装。

安装在CUAC先进的服务器的许可证的步骤

一旦许可证生成，安装的一个冗余组设备(RGF)文件被发电子邮件给您在CUAC先进的服务器。

为了安装许可证，请遵从这些步骤：

步骤1:在CUAC中提前的网站，导航**帮助**>许可授权。

步骤2.选择**注册File**单选按钮。

步骤3.浏览到RGF文件和挑选RGF文件然后单击**开放**。

步骤4.点击**“Save”**。

一旦许可证验证，CUAC服务器正常运行和永久许可证。