

# Cisco Agent Desktop版本6的桌面应用程序安装和更新

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[安装](#)

[桌面更新](#)

[Related Information](#)

## [Introduction](#)

本文在Cisco智能联络管理(ICM)企业环境里描述程序安装Cisco Agent Desktop客户端应用和进程升级到所有将来电脑软件。

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ICM
- Cisco Agent Desktop

### [Components Used](#)

本档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ICM Enterprise版本6.x和以上

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

### [Conventions](#)


Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

## 安装


从桌面共享移动Desktop安装向在Tomcat Web服务器后。从网页访问最初的Desktop安装。在您执行安装前，请下载安装到代理程序PC。

完成这些步骤安装桌面应用程序：


1. 启动在代理程序PC的浏览器。
2. 键入`http:// <server名字或IP在地址域的Address>:8088/TUP/CAD/Install.htm` (请参阅箭头A在表1)。
3. Press Enter.初始安装页出版(请参见图1)。图1 –初始安装页




4. 点击下载(请参阅箭头B在表1)。文件下载屏幕出现(请参见图2)。图2 –文件下载




5. 单击 Ok。安全警告屏幕出现(请参见图3)。图3 -安全警告




6. 是点击。欢迎屏幕出现(请参见图4)。图4 -欢迎




7. 单击 **Next**。安装服务器：位置屏幕出现(请参见[图5](#))。图5 -安装服务器：位置



8. 选择主机名选项并且键入主机名。或者，请选择IP地址选项，并且指定IP地址和端口号连接到Web服务器。默认的端口号是8088。
9. 单击 **Next**。选项屏幕出现(请参见图6)。图6 -选项




10. 选择必需的桌面应用程序。例如，请检查代理桌面复选框。
11. 单击 **Next**。许可证协议出现(请参见图7)。Figure7 –许可证协议



12. 读许可证协议。


13. 是点击。目的地文件夹屏幕出现(请参见图8)。图8-目的地文件夹




14. 单击**访问**修改目的地文件夹。

15. 单击 **Next**。启动复制的文件屏幕出现(请参见[图9](#))。图9 -开始复制文件






16. 单击 **Next**。Cisco Agent Desktop设置画面出现(请参见图10)。图10 – Cisco Agent Desktop设置



17. 读相关的信息对网络接口卡。

18. 单击 **Next**。安装结果屏幕出现(请参见图11)。图11 -安装结果



19. 单击**完成**完成安装。

## 桌面更新

[真的更新](#) 自动地起动手面更新。[真的更新包含代理程序、Supervisor和管理员桌面应用程序。在应用启动，如果更新的软件是可用的在Web服务器，真的更新开始升级安装过程。](#)

当您在服务器设备上时，安装最新的维护版新的软件变得可用。真的更新检查维护和修造版本。例如，如果代理程序运行是版本6.0.0.44的6.0(1)，并且服务器运行6.0(2)，是版本6.0.1.15，真的更新升级代理桌面对6.0(2)，当代理程序登录时。然而，真的更新只检查应用程序的版本，而不是服务版本(SR)。

**Note:** 为了禁用自动更新，请尝试这些方法之一：

- 使用SMS，推进C:\Program Files\wfavvid\tomcat\_appadmin\webapps\TUP\CAD\CAD客户端服务Release.msi。
- 重命名在CAD的文件在位置C:\Program Files\COMMON FILE\CAD\bin\update.exe。

## [Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)