

在用于 Outlook 的 ViewMail 中使用 Media Master (仅版本 8.0)



注释

此内容仅适用于用于 Outlook 的 ViewMail 版本 8.0。对于更高版本的 ViewMail,请参阅《用于 *Microsoft Outlook* 的 *Cisco ViewMail* 快速入门指南(版本 8.5 及更高版本)》,地址为:

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/vmo/quick_start/guide/85xcucqsgvmo.html。

• 在用于 Outlook 的 ViewMail 中使用 Media Master(仅版本 8.0) ,第 1 页

在用于 Outlook 的 ViewMail 中使用 Media Master (仅版本8.0)



注释

此内容仅适用于用于 Outlook 的 ViewMail 版本 8.0。对于更高版本的 ViewMail,请参阅《用于 *Microsoft Outlook* 的 *Cisco ViewMail* 快速入门指南(版本 8.5 及更高版本)》,地址为:

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice ip comm/connection/vmo/quick start/guide/85xcucqsgvmo.html.

关于 Media Master (仅版本 8.0)

Media Master 显示在留言中,您可以使用用于 Outlook 的 ViewMail 进行管理。单击 Media Master 控件可以录制和播放留言。

使用用于 Outlook 的 ViewMail 时,还可以使用 Media Master 来更改录音和播放设备,以及更改留言的播放音量和播放速度。

对 Media Master 设置的更新仅针对特定计算机、特定用户而保存。如果您还使用其他计算机(例如,家里的计算机)访问 Media Master,则需要同时在该计算上更新 Media Master 设置。

在录音中使用声音文件(仅版本 8.0)

选项菜单(Media Master 中的第一个按钮,显示为下箭头)可让您在录音中使用其他声音 (WAV) 文件。可使用的声音文件选项如下:

新建	清除录音,重新录制。	
粘贴	按照在文本文件中粘贴文本的方式,从剪贴板粘贴声音录音。	
从文件粘贴	将其它声音文件粘贴到录音中。	
复制	按照在文本文件中复制文本的方式,将录制的声音复制到剪贴板中。	
复制至文件	将录音复制到您命名的声音文件。	
	如果留言标记为加密,则此选项不可用。	

使用 Media Master 更改录音和播放设备 (仅版本 8.0)

您可以选择在使用用于 Outlook 的 ViewMail 时用于录音和播放留言的设备:

录音设备	• 电话 — Cisco Unity Connection 呼叫您后,您通过电话听筒、电话麦克风录制留言。
	• 计算机麦克风(如果有)。
播放设备	• 电话 — Cisco Unity Connection 呼叫您后,您通过电话听筒或电话麦克风收听留言。
	• 计算机扬声器(如果有)。



提示

电话能够提供最佳的录音效果。

使用 Media Master 更改录音或播放设备

- 步骤1 在包含语音留言的 Outlook 文件夹中, 打开留言。
- 步骤 2 在 Media Master 的"选项"菜单(第一个按钮,向下箭头)中,单击播放设备或者录音设备,从列表中选择要使用的设备。
- 步骤3 如果选择电话作为设备,请确认电话信息是否正确:
 - 1. 在"选项"菜单中,单击选项。
 - 2. 在 "Cisco Unity Connection 服务器选项"对话框的 "Cisco Unity Connection 服务器名称"框中,输入 Unity Connection 服务器的名称。(如果您不知道服务器名称,请联系您的 Unity Connection 管理员。)
 - 3. 在"用户名"框中输入您的 Unity Connection 用户名。

- 4. 在"密码"框中输入您的 Cisco PCA 密码。
- 5. 如果您希望用于 Outlook 的 ViewMail 记住您的密码以便每次重新启动 Outlook 时不必再次输入密码,请选中"记住密码"复选框。
- 6. 如果您的组织使用的是代理服务器,请在"代理服务器地址"框中输入代理服务器的 IP 地址。
- 7. 如果您的组织使用的是代理服务器,请在"代理服务器端口"框中输入用于 Outlook 的 ViewMail 连接至代理服务器所必需的服务器端口号。
- 8. 如果您的 Unity Connection 管理员要求您选中"验证 HTTPS 证书"复选框,请选中它。否则,不要选中它。
- 9. 在"分机"框中输入您的分机。
- 10. 单击确定。

步骤 4 单击关闭以关闭留言。

当计算机扬声器是您的播放设备时更改留言播放音量(仅版本 8.0)

当 Media Master 的播放设备被设置为计算机扬声器时,您可以按照此处介绍的步骤调节用于 Outlook 的 ViewMail 的留言播放音量。

- 步骤1 在包含语音留言的 Outlook 文件夹中, 打开留言。
- 步骤 2 在 Media Master 中,单击并拖动音量控件滑块以减小或提高播放音量。
- 步骤3 单击播放以播放留言,该操作将保存通过计算机扬声器所收听留言的音量设置。
- 步骤4 单击关闭以关闭语音留言。

当计算机扬声器是您的播放设备时更改留言播放速度(仅版本8.0)

当 Media Master 的播放设备被设置为计算机扬声器时,您可以按照此处介绍的步骤调节用于 Outlook 的 ViewMail 的留言播放速度。

- 步骤 1 在包含语音留言的 Outlook 文件夹中, 打开留言。
- 步骤 2 在 Media Master 中,单击并拖动速度控件滑块以降低或提高播放速度。
- 步骤3 单击播放以播放留言,该操作将保存通过计算机扬声器所收听留言的速度设置。
- 步骤 4 单击关闭以关闭语音留言。

Media Master 键盘快捷键(仅版本 8.0)

表 1: 在 ViewMail 中使用 Media Master 的键盘快捷键 列出了在用于 Outlook 的 ViewMail 中使用 Media Master 时的可用键盘快捷键。

表 1: 在 ViewMail 中使用 Media Master 的键盘快捷键

按键	操作
Alt-Shift-P	播放/暂停
Alt-Shift-S	停止
Alt-Shift-R	录音/暂停
Alt-Shift-M	打开选项功能表
Alt-Shift-F3	快退
Alt-Shift-F4	快进
Alt-Shift-F7	减小音量
Alt-Shift-F8	提高音量
Alt-Shift-F11	更慢速播放
Alt-Shift-F12	更快速播放

您也可以使用键盘来选择**选项**菜单上的选项。**选项**菜单上的各个选项都对应一个带下划线的字母, 在键盘上按这些字母即可选择相应的选项。