

更新進化版可程式化網路管理員外殼密碼

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[組態](#)

[驗證](#)

簡介

本文檔介紹更新EPNM伺服器的shell密碼的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 進化版可程式化網路管理員(EPNM)
- 當前外殼密碼

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- EPNM軟體版本7.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定



附註：此過程要求您知道當前的shell密碼

組態

步驟1.以admin身份登入EPNM CLI:

步驟2.運行命令「shell disable」，並在系統提示時輸入當前的shell密碼：

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell disable
```

```
Enter shell access password :
```

```
shell access is disabled
```

```
epnm/admin#
```

步驟3.運行命令"shell"，並在系統提示時輸入新的shell密碼：

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Shell access password is not set  
Configure password for shell access
```

```
Password :  
Password Again :
```

```
Shell access password is set  
Run the command again to enter shell  
epnm/admin#
```

驗證

使用更新的密碼運行「shell」命令，以驗證是否丟棄到Linux shell:

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Enter shell access password :
```

```
Starting bash shell ...
```

```
ade #
```

```
ade #
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。