

Tidal Enterprise Orchestrator:使用自動化包儲存和傳遞內容

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[自動化包](#)

[建立自動化包](#)

[將內容從一個伺服器移動到另一個伺服器](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔描述流程作者如何使用自動化包來儲存其內容或將其內容傳遞給其他系統。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

自動化包

自動化包是TEO的元件，它允許內容作者連線到一起，儲存內容或將內容從一個TEO系統傳輸到另一個TEO系統。

建立自動化包

要建立自動化包，請完成以下步驟：

1. 在主控制檯中轉至**管理頁籤**> **自動化包**。

2. 按一下右鍵 **New > Automation Pack**，將對象新增到自動化包，然後按一下 **OK**。
這將在TEO中建立自動化包並將對象設定為該包。

將內容從一個伺服器移動到另一個伺服器

請完成以下步驟：

1. 按一下右鍵當前自動化包，然後選擇 **匯出**。按照嚮導操作，將.TAP檔案匯出到本地硬碟驅動器。
2. 將此.TAP檔案移動到另一個TEO伺服器。
3. 在新的TEO伺服器中，轉到 **管理 > 自動化包**，然後按一下右鍵 **匯入**。
4. 選擇.TAP檔案，然後按照匯入嚮導操作。**注意：您無法通過自動化包傳遞運行時使用者。但是，您可以傳遞任何其他對象。**

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)