

如何在License Central(LC)中執行到智慧許可證的裝置轉換？

簡介

本檔案介紹在許可證中心(LC)內將裝置許可證轉換為智慧許可證的步驟，以簡化許可證管理和跟蹤。

影片

此內容的目的是共用資訊以用於教育和/或資訊用途。您可以選擇觀看影片或閱讀下面的內容 — 兩者提供相同的材料，因此您可以自由選擇任何您喜歡的格式。

必要條件

開始之前

，請確保您具有以下優點：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 訪問License Central的使用者必須至少具備以下其中一項：
 - 智慧帳戶使用者/管理員/檢視者
 - 虛擬帳戶使用者/管理員/檢視者

步驟

步驟 1:轉到[思科軟體中心](#)，然後使用您的Cisco.com憑證登入。

步驟 2:點選思科許可證中心部分下的訪問思科許可證中心。

步驟 3:輸入您的智慧帳戶或使用「搜尋」功能搜尋智慧帳戶。

步驟 4:導航到左側選單欄並按一下「許可」。

步驟 5:在License Inventory (許可證清單) 控制面板中，選擇許可證並點選Get licenses (獲取許可證) 頁籤。



附註：許可方法必須是智慧才能執行轉換。

步驟 6:選擇目標虛擬帳戶。


步驟 7:選擇所需的許可證名稱並輸入所需的數量。



附註：

- 如果所需數量=可用數量→請繼續執行下一步。
- 或者，如果所需數量< Available Quantity →按一下「配置源」列中的鉛筆圖示，選擇源型別，然後按一下「儲存」。

步驟 8:按一下「下一步」，檢視詳細資訊，然後按一下「提交」。



附註：

- 要在SSM中執行裝置轉換，請轉至：[如何從CSSM將裝置轉換為智慧許可證？](#)
- 要在LRP中執行裝置轉換，請轉至：[如何從許可證註冊門戶\(LRP\)將裝置轉換為智慧許可證？](#)
- 內部使用者應在許可支援團隊中開啟案例，以解決許可證中心中訂單的客戶檢視問題。對於具有思科支援角色的內部使用者，沒有從「訂單」頁籤限制任何未授權交易的檢查。
- 轉換之前，許可證必須與智慧帳戶關聯，並且使用者必須有權訪問該智慧帳戶。

疑難排解

如果您在本文所述的過程中遇到問題，請在[支援案件管理器\(SCM\)](#)中開啟案件。

如需對本檔案內容的反饋，請於此[提交](#)。

僅供外部客戶/合作夥伴使用：這些說明旨在幫助客戶/合作夥伴自行執行以下操作來解決問題。如果客戶/合作夥伴按照說明遇到問題，請讓他們通過許可支援(<https://www.cisco.com/go/scm>)建立一個案例，以幫助解決。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。