

# 如何從許可證中心(LC)中的裝置發佈許可證？

## 簡介

本檔案將說明如何從授權中心(LC)中的裝置發放授權，以便可以將授權傳回您的帳戶並重新分配以供將來使用。

## 影片

此內容的目的是共用資訊以用於教育和/或資訊用途。您可以選擇觀看影片或閱讀下面的內容 — 兩者提供相同的材料，因此您可以自由選擇任何您喜歡的格式。

## 必要條件

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 對裝置的訪問
- 訪問License Central的使用者必須至少具備以下其中一項：
  - 智慧帳戶使用者/管理員
  - 虛擬帳戶使用者/管理員

## 步驟

步驟 1:轉到[思科軟體中心](#)，然後使用您的Cisco.com憑證登入。

步驟 2:點選Cisco License Central部分下的Access Cisco License Central。

步驟 3:輸入您的智慧帳戶或使用「搜尋」功能查詢您的智慧帳戶。

步驟 4:導航到左側選單欄並按一下「Devices」（裝置）頁籤，然後在「Devices」（裝置）下選擇「Device Inventory」（裝置清單）。

步驟 5:您可以點選Filters（過濾器），然後點選License connection status（許可證連線狀態）和Select Current（選擇當前）。只過濾可以釋放許可證的裝置。

步驟 6:從清單中選擇裝置，或使用要向其發佈許可證的裝置識別符號或裝置名稱搜尋裝置，然後按一下裝置名稱左側的框。

步驟 7:在最右側的列中，按一下三個點可得到下拉選單。

步驟 8:從下拉選單中選擇「Release License」。



附註：具有傳統許可證的裝置、沒有許可證的裝置以及由控制器管理的裝置不包括在發行許可證中，因此該選項呈灰色顯示。

第9A步：如果所選裝置具有保留的許可證，您將獲得一個彈出視窗以輸入保留釋放代碼。輸入代碼並按一下「發放保留的許可證」以繼續，或者

第9B步：系統將要求您進行確認。請按一下「發行許可證」。

步驟結果:螢幕上將會顯示「許可證已發放的確認」彈出視窗。

## 疑難排解

如果您在本文所述的過程中遇到問題，請在[支援案件管理器\(SCM\)](#)中開啟案件。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請於此[提交](#)。

僅供外部客戶/合作夥伴使用：這些說明旨在幫助客戶/合作夥伴自行執行以下操作來解決問題。如果

客戶/合作夥伴按照說明遇到問題，請讓他們通過許可支援(<https://www.cisco.com/go/scm>)建立一個案例，以幫助解決

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。