

如何在思科內部許可證(CLP)部署中使用SMTP啟用電子郵件通知？

簡介

本文提供使用簡單郵件傳輸協定(SMTP)配置電子郵件通知的逐步指南。啟用此功能可以接收有關裝置狀態、許可證使用情況和同步活動的自動摘要。

影片

此內容的目的是共用資訊以用於教育和/或資訊用途。您可以選擇觀看影片或閱讀下面的內容 — 兩者提供相同的材料，因此您可以自由選擇任何您喜歡的格式。

必要條件

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 思科智慧帳戶
- 有權訪問智慧帳戶或虛擬帳戶的有效CCO使用者ID和密碼。
- 內部思科許可證(CLP)的管理員訪問許可權
- SMTP伺服器詳細資訊(伺服器IP、埠和身份驗證憑據 (如果需要))

步驟

配置SMTP伺服器設定

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶，網址為：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步驟 2:從左側選單導航到Admin工作區。

步驟 3:選擇「設定」頁籤，然後按一下頁面頂部的「電子郵件」頁籤。

步驟 4:在Email notifications部分下，提供以下詳細資訊：

- SMTP伺服器：郵件伺服器的IP地址或主機名。
- SMTP埠：郵件伺服器使用的埠號。
- 傳送電子郵件發件人：將顯示為發件人的電子郵件地址。
- 需要身份驗證：如果您的SMTP伺服器需要憑據並且提供了必要的詳細資訊，請選中此框。

步驟 5:按一下Apply儲存您的SMTP配置。

為內部帳戶啟用電子郵件通知

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶，網址為：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步驟 2:從左側選單導航到Licensing工作區。

步驟 3:從On-Prem Account選項卡中選擇相應的On-Prem Account。

步驟 4:選擇帳戶後，左側選單中將出現其他頁籤。導航至本地帳戶管理頁籤

步驟 5:在「設定」下，選擇「電子郵件通知設定」。

步驟 6:在Email Notification Settings Page中，選中標籤為Receive Summary email的框。

步驟 7:按一下+新增其他電郵地址以包括應接收這些通知的收件人。

步驟 8:從下拉選單中選擇Local Virtual Accounts，以便接收其摘要報告。

步驟 9:將通知頻率設定為「每日」、「每週」或「每月」。

步驟 10:選擇要包含在摘要電子郵件中的特定通知類別：

- 許可證通知
- 裝置通知
- 同步通知

步驟 11:按一下「Apply」以完成設定。

疑難排解

僅供外部客戶/合作夥伴使用:請按照以下說明解決您的問題。如果您需要進一步協助，請透過思科支援個案管理器[提出授權支援請求](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。