

# 如何移除思科內部許可證(CLP)部署中的裝置？

## 簡介

本文提供從思科內部許可證(CLP)部署中移除裝置的逐步指南。

## 必要條件

開始之前，請確保您擁有以下資料：

- 活動的思科智慧帳戶。
- 有效的Cisco.com(CCO)使用者ID和密碼。
- 對思科內部許可證(CLP)門戶的管理員訪問許可權。
- 訪問包含要刪除的裝置的特定智慧帳戶。

## 步驟

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶，網址為([https://\(IPAddress\):8443/admin/#/mainview](https://(IPAddress):8443/admin/#/mainview))。

步驟 2:導航到左側選單中的Workspace頁籤，然後選擇Licensing。

步驟 3:導航到左側選單中的On-Prem Account部分。您可以直接選擇帳戶，也可以使用搜尋功能查詢要管理的帳戶。

步驟 4:選擇「本地帳戶」後，將出現其他選單選項。導航到Devices頁籤，然後選擇Device Inventory。

步驟結果：控制面板將顯示與所選智慧帳戶關聯的所有裝置的整合檢視。

步驟 5:使用搜尋欄按裝置識別符號、產品編號、裝置名稱或其他條件查找裝置。

步驟 6:選擇裝置，然後按一下最右列中的3個點。

步驟 7:從下拉選單中選擇Remove Device選項。

步驟結果：是否刪除裝置？系統將顯示一個彈出視窗。閱讀警告消息。

步驟 8:按一下Remove Device ( 刪除裝置 ) 。



附註：

- 為確保刪除正確反映在記錄中，必須執行同步過程：[如何與思科許可證中心\(CLC\)執行思科許可證內部版\(CLP\)同步？](#)
- 對於啟用了CSLU的裝置，請按照本地門戶中的相同刪除過程操作。刪除後，您需要開啟一個[支援案例](#)，以便從思科許可證中心(CLC)手動刪除裝置。

---

## 疑難排解

僅供外部客戶/合作夥伴使用:請按照以下說明解決您的問題。如果您需要進一步協助，請透過思科支援個案管理器[提出授權支援請求](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。