

# 啟用和安裝CUAC高級許可證

## 目錄

### [簡介](#)

#### [CUAC — 高級許可證流程](#)

#### [啟用CUAC高級版演示/評估許可證](#)

#### [啟用CUAC-Advanced的已購買許可證](#)

#### [啟用CUAC-Advanced的升級許可證](#)

#### [在CUAC-Advanced Server上安裝許可證的程式](#)

## 簡介

本檔案介紹授權使用思科整合應答主控台(CUAC)進階伺服器的程式，以及涵蓋的安裝型別為升級和  
新安裝。

## CUAC — 高級許可證流程

CUAC-Advanced License與任何其他思科產品完全不同，這通常會導致對許可證流程工作方式的恐  
慌。以下是有關如何啟用和安裝CUAC-Advanced Server許可證的步驟。

嘗試啟用CUAC高級許可證之前需要的資訊：

- CUAC-Advanced應安裝在Windows伺服器上。
- CUAC-Advanced伺服器網站中的註冊代碼。當您導航到**幫助>許可**時可以找到此項。
- 如果您安裝購買的許可證，則使用許可證啟用代碼(LAC)。
- 如果安裝升級許可證，則顯示升級LAC和先前註冊的註冊碼或LAC。

## 啟用CUAC高級版演示/評估許可證

首次安裝應用時，CUAC-Advanced允許該應用在10天內完全運行。在此十天之後，您可以選擇安  
裝演示/評估許可證或永久許可證。演示/評估許可證有效期為60天。達到六十天後，控制檯必須獲  
得永久許可。不能擴展。為了為CUAC Advanced建立六十天演示/評估許可證，請執行以下操作：

步驟1. 瀏覽[www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

步驟2. 登入此站點(此站點未連線到您的Cisco Connection Online(CCO)帳戶，因此如果需要註冊  
，請選擇**Register Your Details**)。

步驟3. 登入後，選擇**ACTIVATE EVALUATION SOFTWARE**。

步驟4. 選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增經銷商**並輸入詳細資訊)。

步驟5. 選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增客戶**並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增站點**並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品**版本10.X**或**版本11.X**。

步驟8.選擇**CUAC Advanced**。

步驟9.輸入CUAC-Advanced網站上的**Registration Code**。

步驟10.按一下「**Submit**」。

然後，您將通過電郵獲得60天評估許可證，以便安裝在CUAC-Advanced伺服器上。

## 啟用CUAC-Advanced的已購買許可證

步驟1.瀏覽[www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

步驟2.登入此站點(此站點未附加到您的CCO帳戶，因此如果需要註冊，請選擇**註冊您的詳細資訊**)。

步驟3.登入後，選擇**啟用購買的軟體**

步驟4.選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增經銷商**並輸入詳細資訊)。

步驟5.選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增客戶**並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增站點**並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品**版本10.X**或**版本11.X**。

步驟8.選擇**CUCA Advanced**。

步驟9.在最左側文本框中輸入CUAC Advanced伺服器上的**Registration Code**。

步驟10.輸入**購買軟體**時提供的27個字元LAC。

步驟11.按一下「**Next**」。

步驟12.按一下「**Submit**」。

然後，您將通過電郵將永久許可證安裝到CUAC Advanced伺服器上。

## 啟用CUAC-Advanced的升級許可證

步驟1.瀏覽[www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

步驟2.登入此站點(此站點未附加到您的CCO帳戶，因此如果需要註冊，請選擇**註冊您的詳細資訊**)。

步驟3.登入後，選擇**啟用購買的軟體**

步驟4.選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請**新增經銷商**並輸入詳細資訊)。

步驟5.選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增客戶**並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇**新增站點**並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品**版本10.X**或**版本11.X**。

步驟8.選擇**CUAC Advanced**。

步驟9.在最左側的文本框中輸入CUAC Advanced伺服器網站上的**Registration/Machine Code**。

步驟10.輸入**購買軟件**時提供的27個字元LAC。

步驟11.按一下「**Next**」。

步驟12.如果LAC屬於統一通訊軟體訂用(UCSS)型別，系統將提示您這是升級許可證。按一下「**OK**」(確定)。

步驟13.輸入先前註冊的CUAC伺服器的**註冊碼**或**LAC**。必須提供此資訊才能完成許可證流程。

步驟14.按一下「**Submit**」。

然後，您將通過電郵將永久許可證安裝在CUAC-Advanced伺服器上。

## 在CUAC-Advanced Server上安裝許可證的程式

生成許可證後，將在CUAC-Advanced伺服器上通過電子郵件向您傳送用於安裝的冗餘組設施(RGF)檔案。

要安裝許可證，請執行以下步驟：

步驟1.在CUAC Advanced網站上，導航至**Help > Licensing**。

步驟2.選擇**Registration File**單選按鈕。

步驟3.瀏覽到**RGF File**，然後選擇**RGF File**，然後按一下**Open**。

步驟4.按一下「**Save**」。

驗證許可證後，CUAC伺服器即可正常運行並獲得永久許可。