

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Exporte los media/el contenido](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona la información sobre cómo exportar los media/el contenido del (CDM) del administrador de distribución de contenido en la aplicación y el Content Networking System (ACNS) 4.x.x.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Exporte los media/el contenido](#)

De una estación de trabajo del cliente, complete estos pasos para exportar los media/el contenido de un CDM en ACNS 4.x.x:

1. Inicie al explorador Explorador de Windows.
2. En la ventana de dirección, teclee `\\ CDM_IP_address \ vod_fs \`
3. Inicie sesión con la cuenta de administración. Una lista de carpetas nombradas después de los diversos canales configurados en el CDM aparece.
4. Abra la carpeta. El media/el contenido es visibles.

5. Arrastrar y soltar los media/el contenido sobre su escritorio.**Nota:** Para utilizar la samba en ACNS 4.2, usted necesita recomenzar “el proceso del edificio del link simbólico”. Usted puede recomenzar este proceso de la página de la configuración global CDM cuyo URL es <http://cdmipaddr/cgi-bin/restricted/global-config>.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte del cisco application and content networking software \(acns\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)