

Personalização do banner de cancelamento de assinatura do Graymail para Cisco Secure Email Gateway

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes](#)

[Overview](#)

[Configurar](#)

[Verificação](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve a configuração, a funcionalidade e imagens de exemplo para a personalização do banner de cancelamento de assinatura do Graymail para o Cisco Secure Email Gateway (SEG).

Contribuição de Chris Arellano, engenheiro do Cisco TAC.

Pré-requisitos

AsyncOS 15.0.0 e mais recente para Cloud Email Security e Cisco SEG no local.

Componentes

O recurso depende da habilitação dos próximos recursos:

- Antispam
- Correio de Cinza
- Cancelamento seguro

Overview

O recurso Personalização de banner do Graymail fornece ferramentas para criar uma apresentação visual personalizada para o link Cancelar assinatura do Graymail em uma mensagem. O recurso fornece paletes coloridos, tipos e tamanhos de fonte, personalização em html, caracteres UTF-8 e opções de posição de banner .


Configurar

A configuração é incorporada na página de configurações globais IMS e Graymail.


Etapa 1. Navegue para **Serviços de segurança > IMS e Graymail**, como mostrado na imagem:



Etapa 2. Habilite a Detecção de **Correio de Cinza** e o **Cancelamento Seguro**, como mostrado na imagem:




Etapa 3. Quando a caixa de seleção do recurso **Habilitar cancelamento seguro de inscrição** estiver marcada, as **Configurações do banner** serão exibidas, como mostrado na imagem:




As **configurações de banner** incluem as próximas opções, como mostrado na imagem

- Posição do banner: Parte superior ou inferior da página
- Cor do banner
- Cor do texto
- Opções de tamanho X-pequeno a X-grande
- Limite de corpo de texto de 1024 caracteres
- Compatível com UTF-8
- Idiomas: inglês (Estados Unidos), italiano, chinês, português, espanhol, alemão, francês, russo, japonês, coreano e chinês (Taiwan).
- Personalização de HTML
- Um link Visualizar banner para exibir os resultados durante a criação



Etapa 4. Para exibir um exemplo da página de configuração, selecione **Preview Banner**, conforme mostrado na imagem:




Verificação

1. Exemplo de posicionamento do cabeçalho dentro do corpo do e-mail, como mostrado na imagem:



2. Exemplo de posicionamento do rodapé no corpo do email, como mostrado na imagem:



3. Os logs de e-mail mostram **add-footer filter Rodapé Carimbo** entrada de log.

```
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL bulk_mail
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL positive
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 rewritten to MID 132 by edit-body-text filter 'Safe Unsubscribe'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: Message finished MID 131 done
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 132 rewritten to MID 133 by add-footer filter 'Footer Stamping'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info:finished MID 132 done
```

Informações Relacionadas

- [Guia de configuração do Email Security](#)
- [Página inicial do Cisco Secure Email Gateway para guias de suporte](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.