

自定义IAC为LDAP登陆

目录

[简介](#)

[定制在进程管弦乐队的IAC洛金](#)

[更改进程管弦乐队](#)

[更改思科Cloud门户集成API登录](#)

[更改思科Cloud门户请求中心API登录](#)

[更改Cloud门户用户登录的运行时用户](#)

[更新代理程序](#)

[验证](#)

[相关信息](#)

简介

在某些用户环境，Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC)需要直接地用公司LDAP服务器通信。连接对LDAP服务器要求一组不同的登录凭证由客户输入。

[定制在进程管弦乐队的IAC洛金](#)

以下配置步骤用于定制在IAC的“nsapiuser”登录。为了更改能生效全双工，在思科进程管弦乐队三个独立的区域必须更改“nsapiuser”登录。

[更改进程管弦乐队](#)

为了IAC能通信用LDAP服务器，在思科进程管弦乐队必须更改登录设置在这些区域：

[更改思科Cloud门户集成API登录](#)

步骤 1： 开放思科进程管弦乐队。

步骤 2： 在定义下请找出在左侧菜单的目标。

步骤 3： 在目标中请找出Cloud门户集成API目标和双击在项目。它将打开对话框如下所示。

步骤 4： 在对话框中请选择Cloud选项卡。

步骤 5： 在Cloud选项卡下，在配置部分，在CloudPortal.API.User下：更改用户字段对希望的“新用户”登录名。

步骤 6：单击 OK 按钮。

更改思科Cloud门户请求中心API登录

步骤 1：开放思科进程管弦乐队。

步骤 2：在定义下请找出在左侧菜单的目标。

步骤 3：在目标中请找出Cloud门户请求中心API目标和双击在项目。它将打开对话框如下所示。

步骤 4：在对话框中请选择Cloud选项卡。

步骤 5：在Cloud选项卡下，在配置部分，在CloudPortal.API.User下：更改用户字段对希望的“新用户”登录名。

步骤 6：单击 OK 按钮。

更改Cloud门户用户登录的运行时用户

步骤 1：开放思科进程管弦乐队。

步骤 2：在定义下请找出左侧菜单的运行时用户。

步骤 3：在运行时用户请找出思科Cloud门户用户目标和双击在项目。它将打开对话框如下所示。

步骤 4：在对话框中请选择常规选项卡。

步骤 5：在常规选项卡下，在配置部分，在CloudPortal.API.User下：更改用户字段对希望的“新用户”登录名。

步骤 6：单击 OK 按钮。

在完成上述步骤以后您在以下步骤将需要更新代理程序如described。

更新代理程序

步骤 1：在服务目录请去设置和选择系统设置。

步骤 2：联合国选择集合代理配置选项对“nsapi”更新信息，并且命中数提交。一旦最新信息被提交，代理程序将更新。

步骤 3：重新启动所有代理程序。

[验证](#)

本文档没有任何特定的要求。

[相关信息](#)