

ماي أال ددع ريي غت : Tidal Enterprise Scheduler مي وقت لل يجر ربلا لي وحت لا تايل مع نيب

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[تغيير عمليات التحويل البرمجي للتقويم](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية تغيير عدد الأيام بين عمليات التحويل البرمجي التلقائية للتقويم. وبشكل افتراضي، يتم تحويل التقويمات برمجيا كل 100 يوم.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

• الإصدار 5.3.1.286 أو إصدار أحدث من Tidal Enterprise Scheduler

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 5.3.1.286 أو إصدار أحدث من أداة Tidal Enterprise Scheduler Master.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[تغيير عمليات التحويل البرمجي للتقويم](#)

لتغيير وقت التحويل البرمجي للتقويم الافتراضي الداخلي، أضف صفا جديدا إلى نظام جدول قاعدة بيانات Admiral لاحتواء 112 sysval_id وتعيين sysval_integer إلى قيمة تشير إلى عدد الأيام للانتظار بين عمليات التحويل البرمجي للتقويم. لتعطيل عمليات التحويل البرمجي التلقائية للتقويم، قم بتعيين sysval_integer إلى -1.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا