

فئاطولا ةلودج نكمي ال Tidal: ةسسؤم لودجم لقن زاهج ربع اهللقن دعب لودجلا يف اهجاردا وأ

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[لماذا لا يمكن جدولة الوظائف بعد النقل باستخدام Transport](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول سيناريو شائع حيث لا يمكن جدولة الوظائف أو مجموعات الوظائف بعد النقل باستخدام الناقل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تفترض هذه المعلومات وجود مدير 5.3.1.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

لماذا لا يمكن جدولة الوظائف بعد النقل باستخدام Transport

يعد محول 5.3.1 منتجاً يتم تثبيته عبر برنامج إعداد. والغرض من ذلك هو نقل الوظائف والإجراءات والأحداث وما إلى ذلك من قاعدة بيانات إلى أخرى. يتكون البرنامج الكامل من ملفات تنفيذية و DLLs. يعد Xporter.exe مسؤولاً عن نقل المهام والكائنات الأخرى. يكون Tsencrypt.dll مسؤولاً عن إعلام المدير بالوصول الجديد للوظائف والكائنات الأخرى.

من الممكن تشغيل الناقل ببساطة باستخدام الملف التنفيذي، xporter.exe. ومع ذلك، إذا لم يتم التثبيت الكامل للمنتج، فلن يتم تثبيت برنامج tsencrypt.dll. وبدون هذا المكون، لن يجد المدير الوظائف المنقولة حديثاً في الوقت المحدد ولن يقوم بجدولتها.

وبالتالي، فإن السبب الأكثر شيوعاً لتعذر جدولة الوظائف بعد نقلها يرجع إلى استخدام الملف التنفيذي لـ Xporter.exe بحد ذاته وليس المنتج المثبت بالكامل.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا