

ةقيرط يف أطخ :Tidal Enterprise Scheduler طاشن يف مكحتلا ةدحول ةيموسرلا ضرعلا م تي مل :عقوتم ريغ ءانثتسا :ةفيظولا "وضعلا ىلع روثعلا"

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[لم يتم العثور على العضو](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يصف هذا المستند الاستثناء : رسالة الخطأ التي تم تلقيها في طريقة العرض الرسومية في وحدة تحكم نشاط الوظيفة.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

يفترض هذا المستند استخدام طرق عرض Business في عميل Tidal 5.3.1.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[لم يتم العثور على العضو](#)

إذا إستلمت هذا خطأ رسالة في Tidal Client عندما يحاول أنت أن يستعمل العرض الرسومي (يعرف أيضا ب Business Views) من المهمة نشاط وحدة طرفية للتحكم، هذا steps:

1. إيقاف تشغيل عميل Tidal.
2. قم بتشغيل موجه أوامر، ثم انتقل إلى دليل تثبيت عميل Tidal:
`\drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client>`
3. أدخل `regsrv32 xgo.ocx`.
4. إذا نجح الأمر، قم بتشغيل عميل Tidal مرة أخرى وحاول استخدام طريقة العرض الرسومية في وحدة تحكم نشاط الوظيفة.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل