

# ي م و ي ل ا ن ي و ك ت ل ا ة د ا ع ت س ا ن ي ك م ت ب ت م ق ا ذ ا ث ي د ح ت م ت ي ي ت م ف ، TMS ي ف م ا ظ ن ل ؟ ن ي و ك ت ل ا

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[إذا قمت بتمكين إستعادة التكوين اليومي لنظام في TMS، فمتى يتم تحديث التكوين؟  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. إذا قمت بتمكين إستعادة التكوين اليومي لنظام في TMS، فمتى يتم تحديث التكوين؟

أ. سيكرر حدث الاستعادة اليومية نفسه كل يوم عند إنشاء حدث الاستعادة. يمكن أن يتم تنفيذ هذا الحدث دون تعطيل أي أنظمة قيد الاستخدام.

TMS 12.5

يمكن تحرير وقت إستعادة التكوين اليومي في TMS:

1. انتقل إلى الأنظمة < الإمداد > قوالب التكوين.
2. افتح قالبًا موجودًا أو انقر على قالب تكوين جديد.
3. في الصفحة التي يتم فتحها، انقر فوق علامة التبويب **جدولة مستمرة**.
4. قم بتعيين الوقت من اليوم الذي تريد تطبيق القالب الثابت فيه.
5. أختار ما إذا كان يجب أن يكون الفاصل الزمني أسبوعياً أو يومياً.
6. انقر فوق **حفظ** لتخزين التغييرات التي أجريتها وتطبيقها.

نظام TMS الإصدار 12.2 وما بعده

أ. سيكرر حدث الاستعادة اليومية نفسه كل يوم عند إنشاء حدث الاستعادة. يمكن أن يتم تنفيذ هذا الحدث دون تعطيل أي أنظمة قيد الاستخدام.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا