

طبر لشف؛" اهحال صإو عاطخأل افاشكتسأ نيوكت دنع ؛لصاحل او عونمم ل - 403 mdm: Meraki MDM ل Umbrella

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةلأسم](#)

[بارق](#)

[ببسل](#)

[ةيفاضا تامولعم](#)

ةمدقملا

نيوكت دنع عونمم - 403 MDM: طبر لشف" أطخال لح ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
ناملال لصوم رشنل Meraki MDM مادختساب Umbrella.

ةلأسم

ةدحاو ةرقنب طابترام Meraki MDM ربع [Cisco Security Connector \(CSC\)](#) قيبطت رشن متي
ةجمرب ةهجاو لوصولل Umbrella طابترالا اذه بلطتي. Umbrella تامولعم ةحول نم
ةصاخلا IP لوصولل دويق نوكت امدنع. رفوتمل API حاتفم مادختساب Meraki تاقيبطت
- 403 MDM: طبر لشف" Umbrella تامولعم ةحول لعل أطخال اذه عجار، ةمئاق Meraki API ب
لوؤسملا ةعجارم عاجرلا، عونمم

Manage MDMs

Add or manage devices using the MDM of your choice.



Cisco Meraki

[Link MDM](#)



Apple

[Download MobileConfig](#)



Jamf

[Download MobileConfig](#)



MobileIron

[Download MobileConfig](#)



Workspace ONE

[Download MobileConfig](#)

Don't see your MDM?

You can [download our generic mobileconfig file](#) and link the MDM manually.

Failed to link mdm: 403 - Forbidden, Please see administrator [CLOSE](#)

360029538431

رارق

دعأواتقؤم Meraki SM تاقىب طت ةجمر ب ةهجاو ىل ع IP دوىق ةلازاب مق ،ةلكشملا هذه لحل
تادادعإ > نىوكت > تاسسؤملا نمض اذه دجوىو Meraki ب CSC فى رعت فلم طبر ةلواح
تاقىب طتلا ةجمر ب ةهجاو و تامولعمل ةحول نم لك ىل ع اذه قبطنى

Login IP ranges ⓘ

☐ Only allow access to Dashboard from IP addresses in the specified ranges

Enter one range of IP addresses per line.

This computer is using IP address **73.160.12.106**.

360037808212

ببسل

API حاتفم مادختساب Meraki API لى لوصول Cisco Umbrella نم CSC طابترابلطتي
دعب .اهعفدو Meraki نيوكت تادادعإ بحسل Umbrella مداوخ نم لاصلتالا اذه ادب متي .رفوتملا
مظعم في Meraki API لى لوصول حاتفم ديقت وه أطخال اذهل فيسيئرلا ببسل نوكي ،كلذ
أطخال اذه لى لىدؤي ناك اذا هديدحت كنكمي يذلاو ،نايحال

{"errors":["You are trying to access Dashboard from an unauthorized IP address (x.x.x.x). Contact your

ةيفاضا تامولعم

[Cisco Security Connector - Umbrella دادعإ لي لد](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا