

Tidal Enterprise Orchestrator: Manuelles Installieren von Datenbanken

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Das Standardinstallationsprogramm für Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) installiert die erforderlichen Datenbanken für die Verwendung mit TEO. Benutzer müssen ihre Datenbanken für Tidal Enterprise Orchestrator möglicherweise getrennt von der Standardinstallation installieren.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder spätere Version

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

[Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions \(Technische Tipps von Cisco zu Konventionen\)](#).

[Lösung](#)

Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Datenbanken zu installieren:

1. Wählen Sie für die Prozessdatenbank oder die Reporting-Datenbank im Installationsmedium **DatabaseScripts > MSSQL aus**, und führen Sie das Datenbankskript im Ordner `\DatabaseScripts\MSSQL` aus. Es gibt ein TEOProcess.sql-Skript und ein TEOReporting.sql-Skript.
2. Diese Skripts sollten mit einem Systemadministratorkonto ausgeführt werden, um die Datenbanken und die erforderlichen Tabellen zu erstellen.
3. Nachdem die Datenbank und Tabellen erstellt wurden, führen Sie das TEO-Installationsprogramm aus, und zeigen Sie bei Aufforderung auf den entsprechenden Datenbankserver.
4. Das Installationsprogramm stellt fest, dass Sie bereits über eine Datenbank verfügen, und fordert Sie zur Verwendung der aktuellen Datenbank auf. Wählen Sie **Yes** (Ja) für beide Datenbanken aus, und fahren Sie mit der Installation fort.
5. Weitere Informationen finden Sie unter [Tidal Enterprise Orchestrator: Manuelles Erstellen einer TEO-Berichtsdatenbank](#) für weitere Informationen über die Reporting-Datenbank.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)