

Tidal Enterprise Scheduler: agent.ini-Datei für Windows Agent

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Konfiguration](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieses Dokument enthält Konfigurationsinformationen für die Datei Windows Agent.ini.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Windows Agent muss installiert und funktionsfähig sein, und Sie müssen über die Berechtigung verfügen, Dateien im Verzeichnis Agent\Bin zu bearbeiten und zu erstellen.

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Windows Agent.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

[Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

[Konfiguration](#)

In der Regel werden Startparameter für Windows Agent in der Windows Service Manager-Pfadzeile in Windows Agent eingegeben. Diese Parameter können direkt der Datei agent.ini

hinzugefügt werden, die im Verzeichnis Windows Agent Bin vorhanden ist (z. B. C:\Program Files (x86)\TIDAL\Agent\Bin).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Datei agent.ini zu erstellen oder zu aktualisieren:

1. Melden Sie sich als Agent-Eigentümer beim System an, auf dem Windows Agent ausgeführt wird.
2. Öffnen Sie das Verzeichnis Agent\Bin, das die Konfigurationsdatei enthält. Zum Beispiel \Program Files (x86)\TIDAL\Agent\Bin.
3. Falls vorhanden, sichern Sie die vorhandene Datei agent.ini.
4. Öffnen Sie die Datei agent.ini in einem Texteditor (z. B. Notepad).
5. Die Datei sollte mindestens die folgenden beiden Zeilen enthalten:

```
[config]
[AgentName]
```

wobei *AgentName* der Name des Agenten ist, der erstellt wird.

6. Fügen Sie die Startparameter in einer neuen Zeile unter `[AgentName]` hinzu. Um z. B. das Debuggen zu aktivieren, fügen Sie folgende Parameter hinzu:

```
Verbosity=Tidaldebug
Debug=Yes
```

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Parameter hinzuzufügen.

[Zugehörige Informationen](#)

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)