

WebEx Sitzungen automatisch aufzeichnen

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Erläuterung von Szenario und Funktionen](#)

[So aktivieren Sie automatische Aufzeichnungen](#)

[1. Unbegrenzte Überschreitung aktivieren \(gilt standortweit\):](#)

[2. Automatische Aufzeichnungen aktivieren \(gilt für Site-weit\):](#)

[3. Automatische Aufzeichnungen für einzelne Benutzer aktivieren:](#)

[4. Aktivieren Sie die automatische Aufzeichnung auf Meeting-Ebene:](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie alle Sitzungen mithilfe der netzwerkbasierten Aufzeichnung in WebEx aktivieren und automatisch aufzeichnen können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es wird empfohlen, dass Sie mit den folgenden Themen vertraut sind:

Control Hub-Plattform

WebEx Site-Einstellungen

Verwendete Komponenten

Die hier aufgeführte Software wurde für die Durchführung der Tests und die Erzielung der in diesem Dokument beschriebenen Ergebnisse verwendet:

Kontrollzentrum

WebEx Website

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Erläuterung von Szenario und Funktionen

Die automatische Aufzeichnungsfunktion in WebEx stellt sicher, dass alle von einem Benutzer gehosteten Meetings, Veranstaltungen und Schulungen von Beginn an aufgezeichnet werden. Wenn Sie einem Benutzer die Überschreitung der Speicherzuweisung gestatten, können diese ihren normalen Speichergrenzwert überschreiten.

So aktivieren Sie automatische Aufzeichnungen

1. Unbegrenzte Überschreitung aktivieren (gilt standortweit):

1. Navigieren Sie zu Control Hub > Meeting > Sites.
2. Öffnen Sie die gewünschte Website, und navigieren Sie zu Allgemeine Einstellungen.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Site-Optionen.
4. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Speicher, und suchen Sie nach den Optionen für Überschreitungen.
5. Schalten Sie die Option Überschreitung zulassen ein, und wählen Sie Unbegrenzte Überschreitung aus.
6. Bestätigen Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf Speichern klicken.

Storage Recording storage allocation GB (Please contact Webex to increase your allocation.)

Overage Allow overage

Unlimited overage

0 GB overage


Überschreitung zulassen

2. Automatische Aufzeichnungen aktivieren (gilt standortweit):

1. Navigieren Sie zu Control Hub > Meeting > Sites, und wählen Sie den gewünschten Standort aus.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Meetings im Navigationsmenü.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Site-Optionen.
4. Blättern Sie nach unten zur Option Alle Sitzungen automatisch mit netzwerkbasierter Aufzeichnung aufzeichnen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Aufzeichnung für alle Sitzungen zu aktivieren.

Automatically record all sessions using Network-based Recording

Allow the host to use recording controls during automatic recording



Anmerkung: Während diese Einstellungen die automatische Aufzeichnung für die ausgewählte Meeting-Site aktivieren, müssen Sie den Service auf Benutzerebene für Benutzer aktivieren, die eine automatische Aufzeichnung benötigen.

3. Automatische Aufzeichnungen für einzelne Benutzer aktivieren:

1. Navigieren Sie zu Control Hub > Users, und wählen Sie den Benutzer aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Meetings, und wählen Sie die Site aus dem Dropdown-Menü Einstellungen gelten für aus.
3. Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Erweiterte Einstellungen, um Benutzereinstellungen in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
4. Aktivieren Sie auf der neuen Registerkarte unter Benutzereinstellungen das Kontrollkästchen

Alle Meetings automatisch aufzeichnen.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.

6. Klicken Sie in der Bestätigungsaufforderung auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.

User Settings

Personal Room: Personal Room URL

https://

- Create recording transcripts for all of this user's MP4 recordings.
- Enable Live Streaming / NDI
- Automatically record all meetings [i](#)
- Recording Editor
- Suspend Host PIN [i](#)

Alle Meetings automatisch aufzeichnen

4. Automatische Aufzeichnungen auf Meeting-Ebene aktivieren:

Beim Planen eines Meetings oder Webinars sehen Benutzer die Option Aufzeichnung beim Start des Meetings automatisch starten unter Erweiterte Optionen. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen neben dieser Option, um die automatische Aufzeichnung für das jeweilige Meeting zu aktivieren.

Automatic recording

Automatically start recording when the meeting starts

Automatische Aufzeichnung



Anmerkung: Diese Option steht nur Benutzern zur Verfügung, deren automatische Aufzeichnung auf Benutzerebene aktiviert ist.

Problem

Option für automatische Aufzeichnung ist deaktiviert.

WebACD

Site Options

Default host landing page Use the Webex branded default page

Default attendee landing page Use the Webex branded default page

Join page Show promotional content

Invitation email Show promotional content

In-meeting info tab Show a 'green' message

You must select Unlimited overage under Recording storage allocation settings before turning on the automatic recording option. If the Unlimited overage option is not available in your site options, contact your Webex support representative about allowing overage for your site.

Automatically record all sessions using Network-based Recording

Allow the host to use recording controls during automatic recording

Option für automatische Aufzeichnung ausgegraut.

Lösung

Um die automatische Aufzeichnung für alle Sitzungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Option für die unbegrenzte Speicherung der Aufzeichnung aktivieren.

Führen Sie die in Schritt 1 beschriebenen Schritte aus, um die Überschreitung zu aktivieren. Wenn die Option "Überschreitung" nicht verfügbar ist, müssen Sie wahrscheinlich zusätzliche Lizenzen erwerben, um die Option "Unbegrenzte Überschreitung" auf Ihrer Website zu aktivieren.

Wenn Sie Unlimited Overage auf Ihrem Standort aktivieren möchten, müssen Sie sich an Ihren CSM (Customer Success Manager) oder TAC (falls für Ihr Konto kein CSM verfügbar ist) wenden und Ihre Anfrage bearbeiten.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.