

Wie kann ich Geräte in einer Cisco Vor-Ort-Bereitstellung mit Lizenz (License On Prem, CLP) von einem lokalen Virtual Account (VA) auf ein anderes übertragen?

Einleitung

In diesem Dokument wird der schrittweise Prozess für die Übertragung eines oder mehrerer Geräte von einem lokalen virtuellen Konto auf ein anderes innerhalb desselben lokalen Kontos in einer Cisco License On-Prem (CLP)-Bereitstellung beschrieben.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Ein Cisco Smart Account
- Eine gültige CCO-Benutzer-ID und ein gültiges Kennwort mit Zugriff auf den entsprechenden Smart Account oder Virtual Account
- Administratorzugriff auf das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal

Schritte

Schritt 1: Zugriff auf das Cisco License On Prem (CLP)-Portal unter:
https://<IP_Address>.8443/admin/#/mainview.

Phase 2: Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zum Lizenzierungsarbeitsbereich.

Schritt 3: Wählen Sie auf der Registerkarte "On-Prem Account" (Standortkonto) das

entsprechende lokale Konto aus, auf das die Geräte zugreifen sollen, die Sie übertragen möchten.

Schritt 4: Nach der Auswahl des Kontos werden weitere Registerkarten im Menü auf der linken Seite angezeigt. Navigieren Sie zur Registerkarte Geräte, und wählen Sie Gerätebestand aus.

Schritt 5: Sie werden zur Seite Gerätebestand weitergeleitet, auf der alle Geräte und Informationen angezeigt werden, die dem ausgewählten standortbasierten Konto zugeordnet sind.

Schritt 6: Wählen Sie die zu übertragenden Geräte aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Gerätenamen aktivieren. Sie können die Suchleiste oder die Filter verwenden, um nach bestimmten Geräten zu suchen.

Schritt 7: Initiieren Sie die Übertragung mit einer der folgenden Methoden:

- Einzelgerät: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der rechten Spalte der Gerätereihe, und wählen Sie Lokale Virtual Account-Zuweisung bearbeiten aus.
- Mehrere Geräte: Wählen Sie die gewünschten Geräte aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Aktionen oben rechts im Dashboard, und wählen Sie Lokale Virtual Account-Zuweisung bearbeiten aus dem Dropdown-Menü aus.

Schritt 8: Sie werden auf die Seite Edit Local Virtual Account Assignment (Lokale Virtual Account-Zuweisung bearbeiten) umgeleitet. Wählen Sie das virtuelle Zielkonto aus dem Dropdown-Menü Virtuelles Zielkonto aus, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 9: Überprüfen Sie die Übertragungsdetails sorgfältig, und klicken Sie auf Senden.

Schrittergebnisse: Es wird eine Bestätigungsseite angezeigt, die bestätigt, dass die Geräte erfolgreich dem lokalen Ziel-Virtual Account zugewiesen wurden.

Fehlerbehebung

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Problem zu beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, starten Sie bitte eine Anfrage für Lizenz-Support über den [Cisco Support Case Manager](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.