

Aktivieren Sie den lokalen LAN-Zugriff für den Druck, und aktivieren Sie die lokalen Ressourcen für das VPN mit sicherem Zugriff.

Inhalt

Problem

Benutzer können nicht auf lokale Drucker und andere LAN-Ressourcen zugreifen, während sie mit dem VPN für sicheren Zugriff verbunden sind. Die Option LAN-Zugriff während des VPN funktioniert nicht wie erwartet.

Umwelt

- Technologie: Solution Support (SSPT - Vertrag erforderlich)
- Subtechnologie: Sicherer Zugriff - Sicherer Client-Remote-Zugriff (VPN, Status, private Ressource)
- Produktfamilie: SECACS
- Software-Version: –
- Lokale Drucker und LAN-Ressourcen
- Benutzer sind über sicheren Client mit VPN verbunden.
- Split-Tunnel-Konfiguration ist nicht aktiviert.

Auflösung

So aktivieren Sie den lokalen LAN-Zugriff für Benutzer, die mit dem VPN für sicheren Zugriff verbunden sind:

1. Navigieren Sie zu VPN Profile > Connect > End User Connectivity > Virtual Private Network.
2. Wählen Sie das VPN-Profil aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Gehen Sie zu Cisco Secure Client Configuration, und klicken Sie auf Client Settings.
4. Aktivieren Sie den lokalen LAN-Zugriff, und klicken Sie auf Speichern.
5. Rufen Sie Traffic Steering auf, und fügen Sie 0.0.0.0/32 hinzu.
6. Warten Sie 10 Minuten, bis die Profiländerung an das Backend gesendet wird.

Überprüfung

1. Stellen Sie über den Secure Client eine Verbindung zum Cisco Secure Access VPN her.
2. Navigieren Sie zu Preferences (Voreinstellungen), und stellen Sie sicher, dass die Option Allow local (LAN) access when using VPN (if configured) aktiviert ist.

3. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, und navigieren Sie zu Route Details (Routendetails).
Hier sehen Sie, dass das lokale LAN
(0.0.0.0/0) is automatically detected and excluded from the tunnel).

Ursache

Konfiguration zum Aktivieren des lokalen LAN-Zugriffs fehlt.

Verwandte Inhalte

- [Konfigurieren des lokalen LAN-Zugriffs für den sicheren Client](#)
- [Technischer Support und Downloads von Cisco](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.