

# Gelöschte Standard-Hostgruppen wiederherstellen

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem:](#)

[Lösung:](#)

[Hostgruppe importieren](#)

[Alternative Lösung:](#)

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Standard-Hostgruppe nach dem Löschen mit der richtigen Hostgruppen-ID neu erstellt wird.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

### Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

### Problem:

Standard-Hostgruppen haben zweistellige IDs (z. B. 28, 30), benutzererstellte Hostgruppen haben jedoch fünfstellige IDs (z. B. 50081). Wenn ein Benutzer eine Standard-Hostgruppe löscht und sie dann als benutzerdefinierte Hostgruppe neu erstellt, hat er diese größere ID # und einige Dinge können deshalb nicht richtig funktionieren. Die Hostklassifizierung kann beispielsweise die neu erstellte Hostgruppe aufgrund der falschen ID # nicht finden. Um dies zu beheben, muss die ID # mit dem Standardwert übereinstimmen.

### Lösung:

## Hostgruppe importieren

Das Importieren einer Hostgruppe mit der richtigen ID kann das Problem beheben. Sie können diese aus einer Sicherung importieren oder die Hostgruppe aus einem anderen System exportieren. Erstellen Sie ggf. eine neue Domäne auf dem System, exportieren Sie die gewünschten Hostgruppen, und löschen Sie dann die neu erstellte Domäne.

## Alternative Lösung:

Wenn Sie das Feld **host-group id** auf den korrekten Wert in `host_groups.xml` (`/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml`) ändern, kann das Problem ebenfalls behoben werden.

**Anmerkung:** Möglicherweise muss die Host Classifier-App neu installiert werden, nachdem Sie den Wert für die Hostgruppen-ID festgelegt haben, damit die festen Hostgruppen korrekt übernommen werden.

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.