

# 如何在 Microsoft Windows 中使用 pscp?



文档编号: 118302

作者: Cisco TAC 工程师。

2014 年 8 月 18 日

## 目录

问题 环境 解决方案

## 问题

如何在 Microsoft Windows 中使用 pscp?

## 环境

思科邮件安全设备 (ESA), 网络安全设备 (WSA), 安全管理设备 (SMA), 所有 AsyncOS 版本

## 解决方案

本知识库文章中提及到不由思科维护或支持的软件。 本文在此提供相关信息, 以便您参考。 要获得进一步帮助, 请与软件供应商联系。

从 <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> 下载 pscp.exe。 保存至磁盘。

打开 Windows CLI: “开始”->“运行”-> 在“打开”字段中键入“command” (不带引号), 然后点击“确定”。 将“pscp.exe”拖至 Windows CLI 中, 为 CLI 提供该命令的完整路径:

上传特定文件: pscp  
file user@host:file

下载特定文件: pscp  
user@host:file file

下载文件夹中的所有文件:  
pscp -unsafe user@host:folder/\*.\* folder/

用法: pscp [options] [user@]host:source target  
pscp [options] source [source...] [user@]host:target  
pscp [options] -ls [user@]host:filespec  
选项:

-V 打印版本信息并退出

-pgpfp 打印 PGP 密钥指纹并退出

- p 保留文件属性
- q 静默，不显示统计信息
- r 递归复制目录
- v 显示 verbose 消息
- load sessname 从保存的会话加载设置
- P port 连接到指定端口
- l user 使用指定用户名连接
- pw passw 使用指定密码登录
- 1 -2 强制使用特定 SSH 协议版本
- 4 -6 强制使用 IPv4 或 IPv6
- C 启用压缩功能
- i key 身份验证的私钥文件
- batch 禁用所有交互式提示
- unsafe 允许使用服务器端通配符（危险）
- sftp 强制使用 SFTP 协议
- scp 强制使用 SCP 协议

---

更新日期：2014 年 8 月 18 日

文档编号：118302

---