

# Orchestrator de marea de la empresa: Fall de las actividades cuando el usuario no tiene el tipo correcto del inicio

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo resolver un problema que ocurra cuando los usuarios reciben un mensaje de error de la “falla de registro” cuando intentan funcionar con las actividades.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa (TEO) y posterior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## Problema

Los usuarios reciben este mensaje de error cuando funcionan con las actividades:

Falla de registro: No han concedido el usuario el tipo pedido del inicio en este ordenador.

Se recibe este mensaje de error cuando el usuario del tiempo de ejecución no tiene inicio como derechos del lote.

## Solución

Complete estos pasos para resolver este problema:

1. Vaya a la blanco en la cual se está funcionando con la actividad (si máquina local o telecontrol).
2. En la blanco, cambie Local Security (Seguridad local) la directiva y permita que el usuario del tiempo de ejecución tenga inicio como derechos del lote.**Nota:** Si estas configuraciones son sobregabadas por la directiva del Active Directory, esta directiva se debe cambiar en el nivel del dominio.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)