

# Orchestrator de marea de la empresa: Configuración del adaptador JMX para el servidor Weblogic

ID del Documento: 113280

Actualizado: De oct el 25 de 2011



[Descarga PDF](#)



[Imprimir](#)

[Comentarios](#)

## Productos Relacionados

- [Orchestrator del proceso de Cisco](#)

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Servidores Weblogic](#)

[Procedimiento](#)

[Información Relacionada](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

## Introducción

Este documento describe los pasos para la configuración necesarios para conectar el adaptador JMX a los servidores Weblogic.

## prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Orchestrator de marea 2.2+ de la empresa y WebLogic.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Servidores Weblogic](#)

Configuración necesaria de estos detalles.

## [Procedimiento](#)

Complete estos pasos:

1. En el servidor Weblogic lo importante debe ser agregado al `setdomainenv.cmd` o a `setdomainenv.sh`. Se utiliza el puerto 9999 pero ése puede ser cualquier número único.
2. Conjunto los `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote - Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false - Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. En la configuración TEO para el adaptador JMX, ésta debe ser la invalidación. Substituya el host por el host del servidor Weblogic y el puerto con el mismo usado en el `setdomainenv`,  
`mantiene: jmx: rmi: /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi.`

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

¿Era este documento útil? [Sí](#) [ningún](#)

Gracias por su feedback.

[Abra un caso de soporte](#) (requiere un [contrato de servicios con Cisco](#).)

## **Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco**

[La comunidad del soporte de Cisco](#) es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas, las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.

Refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#) para la información sobre los convenios

usados en este documento.

Actualizado: De oct el 25 de 2011

ID del Documento: 113280