

# Ejemplo de configuración del anuncio de inicio de sesión ACS

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificación](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Troubleshooting](#)

## Introducción

Este documento describe el procedimiento requerido para configurar los anuncios de inicio de sesión en la versión 5.4 CLI y GUI del Cisco Secure Access Control Server (ACS).

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración de ACS inicial
- ACS CLI y acceso a GUI

### Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 5.4 del Cisco Secure ACS.


La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

# Configurar


Nota: El límite de carácter para “antes” y “después” de los anuncios de inicio de sesión es 250 caracteres. Usted no puede configurar los banners separados para el CLI y el GUI. Use la [Command Lookup Tool \(clientes registrados solamente\)](#) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Para configurar los anuncios de inicio de sesión en el ACS CLI y GUI, complete estos comandos:

1. Para “antes” del mensaje del anuncio de inicio de sesión, inicie sesión al ACS GUI. Navegue a **mi espacio de trabajo > anuncio de inicio de sesión** y ingrese deseado “antes” del mensaje del anuncio de inicio de sesión.




2. De la misma ubicación, configure deseado “después” del mensaje del anuncio de inicio de sesión.



# Verificación

## GUI

“Antes” del mensaje del anuncio de inicio de sesión aparece como se muestra aquí:



“Después” del mensaje del anuncio de inicio de sesión aparece como se muestra aquí:



## CLI

“Antes” del mensaje del anuncio de inicio de sesión aparece como se muestra aquí:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

“Después” del mensaje del anuncio de inicio de sesión aparece como se muestra aquí:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

## Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.