

Planificador de trabajos de marea de la empresa: JDE incapaz de encontrar FieldDescriptor para el error en el ClassDescriptor del mensaje de error de la acción

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Resuelva “incapaz de encontrar FieldDescriptor para “el error” en el ClassDescriptor el error de la acción”](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona la información sobre cómo resolver este error de conexión del adaptador JDE. Este error aparece en el cliente cuando usted prueba la conexión y también se encuentra en el registro de servicio del adaptador.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

```
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance: Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Adaptador de marea de Cisco JDE

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y

hardware.

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Adaptador de marea de Cisco JDE

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Resuelva “incapaz de encontrar FieldDescriptor para “el error” en el ClassDescriptor el error de la acción”

Esto es un problema relacionado con la configuración del jde.ini en el servidor JDE. Se relaciona con el parámetro del sistema de la sección LRENGINE. Esté seguro que el directorio existe para este parámetro. Si no existe, usted puede crear el directorio. Aquí está un ejemplo de un extracto de jde.ini:

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)