

# ¿Cómo puedo habilitar Device-Led Conversion (DLC) en la implementación de licencias en las instalaciones de Cisco (CLP)?

## Introducción

Este documento proporciona una guía paso a paso para habilitar la función Device-Led Conversion (DLC) dentro de su implementación de Cisco License On-Prem (CLP). La habilitación de DLC permite la conversión sin problemas de las licencias tradicionales a Smart Licenses.

## Prerequisites

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Una cuenta inteligente de Cisco
- Una ID de usuario y contraseña de CCO válidas que tengan acceso a la cuenta inteligente o a la cuenta virtual.
- Acceso de administrador a Cisco License On-Prem (CLP)

## Pasos

Paso 1: Acceda al portal Cisco License On-Prem (CLP) en:  
[https://<IP\\_Address>:8443/admin/#/mainview](https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview).

Paso 2: Vaya al espacio de trabajo de licencias desde el menú de la izquierda.

Paso 3: Seleccione la cuenta local adecuada en la pestaña Cuenta local.

Paso 4: Una vez seleccionada la cuenta, aparecerán fichas adicionales en el menú de la

izquierda. Vaya a la pestaña On-Prem Account Management

Paso 5: En Configuración, seleccione Configuración de conversión de Device Led.

Paso 6: Marque la casilla Enable device-led conversion to Smart license para activar la función DLC.

Paso 7: Seleccione las cuentas virtuales necesarias en el menú desplegable en las que debe activarse el DLC.

Paso 8: Haga clic en Apply (Aplicar).

Resultados del paso: La función Conversión basada en dispositivo está ahora habilitada para las cuentas virtuales seleccionadas.

A: ¿Dónde puedo ver el registro de todas las conversiones que se han producido en la cuenta local seleccionada?

R: Puede acceder a los registros siguiendo estos pasos:

- Vaya al área de trabajo Licencias.
- Seleccione la cuenta local correspondiente.
- Desplácese hasta Historial de eventos.
- Seleccione Registro de conversión de Smart License.

## Resolución de problemas

Solo para uso de partners o clientes externos: Siga estas instrucciones para resolver el problema. Si necesita más ayuda, inicie una solicitud de asistencia para licencias a través del [Administrador de casos de asistencia de Cisco](#).

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).