

¿Cómo puedo transferir licencias de una cuenta virtual (VA) local a otra en la implementación de licencias in situ (CLP) de Cisco?

Introducción

Este documento describe el proceso paso a paso para transferir una o varias licencias de una cuenta virtual local a otra dentro de la misma cuenta local en una implementación de Cisco License On-Prem (CLP).

Video

El propósito de este contenido es compartir información para uso educativo y/o informativo. Puede optar por ver el vídeo o leer el contenido que aparece a continuación, ambos proporcionan el mismo material, así que no dude en utilizar el formato que prefiera.

Prerequisites

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Una cuenta inteligente de Cisco
- Una ID de usuario y contraseña de CCO válidas con acceso a la cuenta inteligente o virtual correspondiente.
- Acceso de administrador al portal Cisco License On-Prem (CLP).

Pasos

Paso 1: Acceda al portal Cisco License On-Prem (CLP) en:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

Paso 2: Vaya al espacio de trabajo de licencias desde el menú de la izquierda.

Paso 3: Seleccione la cuenta local adecuada en la pestaña Cuenta local, donde tiene las licencias que desea transferir.

Paso 4: Una vez seleccionada la cuenta, aparecerán fichas adicionales en el menú de la izquierda. Vaya a la pestaña Licencias.

Paso 5: Se le dirigirá a la página License Inventory, que muestra todas las licencias y su información asociada con la cuenta On-Prem seleccionada.

Paso 6: Seleccione las licencias que desea transferir marcando la casilla situada junto al nombre de la licencia. Puede utilizar la barra de búsqueda o Filtros para localizar licencias específicas.

Paso 7: Inicie la transferencia con uno de los siguientes métodos:

- Licencia única: Haga clic en el icono de tres puntos en la columna situada más a la derecha de la fila de la licencia y seleccione Editar asignación de cuenta virtual local.
- Varias licencias: Seleccione las licencias que desee y haga clic en el botón Editar asignación de cuenta virtual local situado en la esquina superior derecha del panel.

Paso 8: Se le redirigirá a la página Editar asignación de cuenta virtual local. Seleccione la cuenta virtual de destino en el menú desplegable Cuenta virtual de destino, especifique la cantidad que desea reasignar y haga clic en Siguiente.

Paso 9: Revise cuidadosamente los detalles de la transferencia y haga clic en Enviar.

Resultados del paso: Aparecerá una página de confirmación que indica que las licencias se han reasignado correctamente a la cuenta virtual local de destino.

Resolución de problemas

Solo para uso de partners o clientes externos: Siga estas instrucciones para resolver el problema. Si necesita más ayuda, inicie una solicitud de asistencia para licencias a través del [Administrador](#)

[de casos de asistencia de Cisco.](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).