

Verifique la compatibilidad del sistema operativo del conector de Linux de terminal seguro

Contenido

[Introducción](#)

[Red Hat Enterprise Linux/CentOS \(x86-64\)](#)

[Oracle Linux \(x86-64\)](#)

[AlmaLinux y Rocky Linux \(x86-64\)](#)

[Ubuntu LTS \(x86-64\)](#)

[Debian \(x86-64\)](#)

[Ubuntu LTS y Debian\(x86-64\)](#)

[Amazon Linux \(x86-64\)](#)

[SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap\(x86-64\)](#)

[Leyenda](#)

[Vea también](#)

Introducción

Este documento describe la información de compatibilidad del sistema operativo para el conector de Cisco Secure Endpoint Linux.

Red Hat Enterprise Linux/CentOS (x86-64)

Nombre del paquete de descarga del conector	Versión de RHEL/CentOS	Versión de núcleo mínima admitida	Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux							
			1.11.1 a 1.12.4	1.12.5 a 1.12.7	1.13.0 a 1.15.0	1.15.1 a 1.17.0	1.17.1 a 1.19.0	1.20.0	1.20.1 a 1.20.7	1.2.0 y versiones posteriores
RHEL/CentOS 6**	6.4	2.6.32-358								
	6.5	2.6.32-504								
	6.6	2.6.32-504								
	6.7	2.6.32-573								
	6.8	2.6.32.642								
	6.9	2.6.32-								

		696								
	6.10	2.6.32-754								
RHEL/CentOS 7	7.2	3.10.0-327								
	7.3	3.10.0-514								
	7.4	3.10.0.693								
	7.5	3.10.0-862								
	7.6	3.10.0-957								
	7.7	3.10.0-1062								
	7.8	3.10.0-1127								
	7.9	3.10.0-1160								
RHEL/CentOS 8	8.1	4.18.0-147								
	8.2	4.18.0-193								
	8.3	4.18.0-240								
	8.4	4.18.0-305								
	8.5	4.18.0-348								
	8.6	4.18.0-372								
	8.7	4.18.0-425								
	8.8	4.18.0-477								
RHEL 9	9.0	5.14.0-70								
	9.1	5.14.0-162								
	9.2	5.14.0-284								
	9.3	5.14.0-362								

* Las distribuciones Enterprise Linux mantenidas por delante de las últimas versiones de

	8.5	4.18.0-348 (RHCK)										
		5.4.17-2136 (UEK)										
	8.6	4.18.0-372 (RHCK)										
		5.4.17-2136 (UEK)										
	8.7	4.18.0-425 (RHCK)										
		5.15.0-3 (UEK)										
	8.8	4.18.0-477 (RHCK)										
		5.15.0-101 (UEK)										
RHEL 9	9.0	5.14.0-70 (RHCK)										
		5.15.0-0 (UEK)										
	9.1	5.14.0-162 (RHCK)										
		5.15.0-3 (UEK)										
	9.2	5.14.0-284 (RHCK)										
		5.15.0-101 (UEK)										
	9.3	5.14.0-362 (RHCK)										
		5.15.0-200 (UEK)										

* Red Hat Enterprise Linux 6 entró en el servicio de soporte técnico el 15 de febrero de 2023. Consulte [Configuración de la Política de Terminales Seguros para Sistemas Operativos Linux Legacy](#) para obtener detalles de soporte heredado.

AlmaLinux y Rocky Linux (x86-64)

Nombre del paquete de descarga del conector	AlmaLinux y Rocky Linux Release	Versión de núcleo mínima admitida	Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux			
			1.17.2 y	1.18.0 a	1.20.0	1.20.1 y

	20.04.2	5.4.0-66-generic									
	20.04.3	5.11.0-37-generic									
	20.04.4	5.13.0-30-generic									
	22.04.0	5.15.0-25-generic									
	22.04.1	5.15.0-43-generic									
	22.04.2	5.19.0-32-generic									
	22.04.3	6.2.0-26-generic									

Nota: El conector Linux 1.15.0 era una [versión beta para Ubuntu](#) destinada a la evaluación en entornos de prueba.

Debian (x86-64)

Nombre del paquete de descarga del conector	Versión Debian	Versión de núcleo mínima admitida	Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux		
			1.18.1 y anterior	1.19.0 a 1.22.1	1.23.0 y más reciente
Ubuntu 18,04	10	4.19.0-9			
	11	5.10.0-8			
Ubuntu 20,04	12	6.1.0-12			

Ubuntu LTS y Debian (x86-64)

Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux	Máximo de versiones menores del núcleo de Ubuntu/Debian admitidas
1.15.1 a 1.15.3	5.10
1.15.4 a 1.15.6	5.11

1.16.0	5.12
1.16.1	5.13
1.16.2 a 1.17.2	5.14
1.18.0 a 1.20.3	5.16
1.20.4 a 1.22.1	5.19
1.23.0 y posterior	6.3

Amazon Linux (x86-64)

Nombre del paquete de descarga del conector	Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux		Versiones del núcleo*
Amazon Linux 2		1.16.0	4.14.181-142.260 (29/5/2020) a 4.14.232-177.418 (17/6/2021)
		1.16.1	4.14.193-149.317 (17/09/2020) a 4.14.246-187.474 (13/08/2021)
		1.16.2	de 4.14.2000 a 155.322 (21/10/2020) a 4.14.248 a 189.473 (5/10/2021)
		1.17.0	4.14.2013-156.332 (11/11/2020) a 4.14.252-195.483 (11/03/2021)
		1.17.1 - 1.17.2	4.14.2013-156.332 (11/11/2020) a 4.14.252-195.483 (11/03/2021)
		1.18.0	4.14.2009-160.339 (18/12/2020) a 4.14.262-200.489 (5/02/2022)
		1.18.1	4.14.2009-160.339 (18/12/2020) a 4.14.268-205.500 (08/03/2022)
		1.19.0	4.14.2009-160.339 (18/12/2020) a 4.14.268-205.500 (08/03/2022)
		1.20.0	4.14.225-168.357 (18/03/2021) a 4.14.281-212.502 (06/06/2022)
		1.20.1	4.14.238-182.422 (21/07/2021) a 4.14.294-220.533 (14/04/2022)
		1.20.2 - 1.20.3	4.14.246-187.474 (10/01/2021) a 4.14.301-224.520 (12/10/2022)

		1.20.4 - 1.20.7	4.14.256-197.484 (12/08/2021) a 4.14.305-227.531 (20/02/2023)
		1.22.0	4.14.285-215.501 (07/08/2022) a 4.14.318-241.531 (06/28/2023)
		1.22.1	4.14.291-218.527 (09/06/2022) a 4.14.322-244.536 (08/17/2023)
		1.23.0	4.14.291-218.527 (09/06/2022) a 4.14.322-246.539 (09/11/2023)
		1.23.1	4.14.299-223.520 (12/01/2022) a 4.14.327-246.539 (11/01/2023)

Nota*: Debido a que Amazon Linux es un sistema operativo de lanzamiento, cada versión del conector Secure Endpoint Linux soporta los 18 núcleos Amazon Linux 4.14 más recientes antes del lanzamiento de una versión de conector dada. El conector Linux también soporta todos los núcleos 4.18 y superiores y la serie 5.x de núcleos además de los mencionados anteriormente.

SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap (x86-64)

Nombre del paquete de descarga del conector	Versión de SUSE Linux	Versión de núcleo mínima admitida	Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux	
			1.18.1 y anterior	1.19.0 y más reciente
SUSE Enterprise/Leap 15	15 SP0 /15.0	4.12.14		
	15 SP1 /15.1	4.12.14		
	15 SP2 /15.2	5.3.18		
	15 SP3 /15.3	5.3.18		
	15 SP4 /15.4	5.14.21		
	15 SP5/15.5	5.14.21		

Leyenda

	Compatible. Tenga en cuenta que siempre se recomienda utilizar la última versión disponible del conector.
	Compatible; ya no se admite.
	No soportados

Vea también

- [Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro](#)
- [Compatibilidad con el sistema operativo del conector Mac de Cisco Secure Endpoint](#)
- [Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS](#)
- [Requisitos de reinicio de actualización del conector de Cisco Secure Endpoint Linux](#)
- [Conector de Cisco Secure Endpoint Linux en sistemas basados en Debian](#)
- [Instalación del conector de Cisco Secure Endpoint Linux](#)
- [Errores del conector de Cisco Secure Endpoint Linux](#)
 - [Falla de Linux Kernel-Devel](#)
- [Creación de módulos del núcleo del conector de Linux de Cisco Secure Endpoint](#)
- [Requisitos de Cisco Orbital System](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).